



Benutzerhandbuch

# **Acronis**

## **True Image Echo**

### *Server für Windows*



Copyright © Acronis, 2000-2007. Alle Rechte vorbehalten.

Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Snap Restore, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone und das Acronis-Logo sind eingetragene Warenzeichen von Acronis, Inc.

Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds.

Windows und MS-DOS sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Andere in diesem Buch erwähnte Namen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein und sollten als solche betrachtet werden.

Die Veränderung und Verbreitung dieser Dokumentation ohne schriftliche Genehmigung des Copyright-Inhabers ist untersagt.

Die Verbreitung des Werkes oder einzelner Bestandteile des Werkes in beliebiger auf Papier abgedruckter Form (z.B. als Buch) zu kommerziellen Zwecken ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Copyright-Inhabers verboten.

Diese Dokumentation wird ohne Anspruch auf Vollständigkeit zur Verfügung gestellt. Der Autor gewährleistet nicht, dass der Inhalt fehlerfrei ist, Ihren Anforderungen sowie dem von Ihnen gewünschten Einsatzzweck entspricht. Weiterhin übernimmt der Autor keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhaltes, soweit nicht grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten vorliegt. Teile oder die gesamte Dokumentation können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis .....</b>	<b>3</b>
<b>Kapitel 1. Einführung .....</b>	<b>5</b>
1.1 Acronis True Image Echo Server für Windows .....	5
1.2 Neues in Acronis True Image Echo Server für Windows .....	7
1.3 Nutzungsbedingungen der Software .....	9
1.4 Technische Unterstützung (Support) .....	9
<b>Kapitel 2. Technologien von Acronis .....</b>	<b>11</b>
2.1 File-Backup oder Disk-Imaging .....	11
2.2 Vollständige, inkrementelle und differentielle Backups .....	12
2.3 Acronis Secure Zone .....	13
2.4 Acronis Startup Recovery Manager .....	14
2.5 Acronis Snap Restore .....	15
2.6 Acronis Universal Restore (optional) .....	17
2.7 Backup auf Tape Libraries und Bandlaufwerke .....	19
<b>Kapitel 3. Erste Schritte .....</b>	<b>21</b>
3.1 Systemanforderungen .....	21
3.2 Installation .....	23
3.3 Acronis True Image Echo Server für Windows extrahieren .....	25
3.4 Acronis True Image Echo Server für Windows ausführen .....	25
<b>Kapitel 4. Acronis True Image Echo Server für Windows .....</b>	<b>27</b>
4.1 Das Programmhauptfenster .....	27
4.2 Auf dem Server arbeiten .....	31
<b>Kapitel 5. Backup .....</b>	<b>34</b>
5.1 Backup von Dateien und Verzeichnissen (File-Backup) .....	34
5.2 Backup von Festplatten und Partitionen (Disk-Imaging) .....	38
5.3 Einstellung von Backup-Optionen .....	41
<b>Kapitel 6. Wiederherstellen von Backups .....</b>	<b>52</b>
6.1 Windows, Acronis Startup Recovery Manager oder Boot-CD? .....	52
6.2 Dateien und Verzeichnisse aus Datenarchiven wiederherstellen .....	54
6.3 Wiederherstellen aus Abbildarchiven .....	57
6.4 Wiederherstellungsoptionen .....	63
6.5 Erstellen von dynamischen Datenträgern und Volumes .....	67
<b>Kapitel 7. Tasks planen .....</b>	<b>71</b>
7.1 Einen neuen Task anlegen .....	71
7.2 Tasks verwalten .....	78
<b>Kapitel 8. Acronis Secure Zone .....</b>	<b>80</b>
8.1 Die Acronis Secure Zone anlegen .....	81
8.2 Acronis Startup Recovery Manager .....	84
8.3 Die Acronis Secure Zone löschen .....	86
<b>Kapitel 9. Bootfähige Notfallmedien .....</b>	<b>87</b>
9.1 So erstellen Sie ein Notfallmedium .....	87
9.2 Win PE ISO mit Acronis True Image Echo Server für Windows .....	90
<b>Kapitel 10. Operationen mit Archiven .....</b>	<b>92</b>
10.1 Validieren von Backup-Archiven .....	92
10.2 Durchsuchen und Mounten von Archiven .....	92
10.3 Abbild anschließen (mounten) .....	95
10.4 Abbild abschalten .....	96
10.5 Backups konsolidieren .....	97
<b>Kapitel 11. Andere Operationen .....</b>	<b>100</b>
11.1 Benachrichtigungen .....	100

11.2 Ereignisanzeige .....	101
11.3 Ereignisverfolgung .....	102
11.4 Systemwiederherstellung verwalten.....	103
<b>Kapitel 12. Virtuelle Umgebungen .....</b>	<b>105</b>
12.1 Backup von virtuellen Maschinen.....	105
12.2 Wiederherstellung von Daten auf virtuellen Maschinen .....	106
12.3 Einsatz der Festplattenkonvertierung .....	106
<b>Kapitel 13. Migrationstools.....</b>	<b>110</b>
13.1 Festplatte klonen .....	110
13.2 Festplatte hinzufügen .....	113
<b>Kapitel 14. Kommandozeile und Scripting .....</b>	<b>115</b>
14.1 Im Kommandozeilen-Modus arbeiten .....	115
14.2 Scripting .....	131
<b>Stichwortverzeichnis .....</b>	<b>135</b>
<b>ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG .....</b>	<b>138</b>

# Kapitel 1. Einführung

Acronis True Image Echo Server für Windows ist eine umfangreiche, zuverlässige und kostengünstige Lösung zum Schutz eines Servers mit Windows-Betriebssystem. Acronis True Image Echo Server für Windows verschafft Ihnen ein gutes Gewissen, weil Sie wissen, dass Sie den Server in einer Notsituation vollständig wiederherstellen können.

## 1.1 Acronis True Image Echo Server für Windows

Acronis True Image Echo Server für Windows erstellt ein transportables Image, das unabhängig von der Hardware-Plattform erstellt und in einer beliebigen physikalischen oder virtuellen Umgebung wiederhergestellt werden kann.

### Reduzierung von Ausfallzeiten

Acronis True Image Echo Server für Windows versetzt Sie in die Lage, in wenigen Minuten komplette Server-Systeme wiederherzustellen. Aus einem einzigen Image heraus werden dabei Betriebssystem, Applikationen, Gerätetreiber, Datenbanken und Patches zurückgespielt. Es ist keine Neuinstallation oder -konfiguration des Servers nötig.

Darüber hinaus kann mit der optional verfügbaren Technologie Acronis Universal Restore die Wiederherstellung eines Images nicht nur auf identischer Hardware stattfinden. Es ist ebenso möglich, das Image auf neuer Hardware, zum Beispiel nach einem Defekt eines Motherboards, wiederherzustellen oder auf einer virtuellen Maschine (VM).

Dank der Technologie Acronis Snap Restore kann ein Rechner bereits während der Wiederherstellung genutzt werden, was die Ausfallzeiten noch einmal eklatant senken kann. Die Möglichkeit des dateibasierten Backups vervollständigt Acronis True Image Echo Server für Windows zu einer kompletten Datensicherungslösung.

### Komfortable Administration

Assistenten erledigen die schnelle Einrichtung von Backup- und Wiederherstellungsaufgaben fast wie von selbst. So ist für den Einsatz von Acronis True Image Echo Server für Windows nur geringer Schulungsaufwand nötig.

### Automatisierte Backups

Acronis True Image Echo Server für Windows enthält einen Terminplaner, in dem Sie Sicherungsaufgaben erstellen und regelmäßig abarbeiten lassen. Diese können auf die Arbeitsgruppen zugeschnitten sein, zu bestimmten Zeiten ausgelöst oder an andere Ereignisse gebunden werden.

Um sicherzugehen, dass Sicherungen erstellt wurden oder ob Anwender-eingaben erforderlich sind, können Sie sich Nachrichten per E-Mail oder als Pop-Up auf den Bildschirm senden lassen. Im Windows-Anwendungsprotokoll vollziehen Sie nach, welche Events von Acronis True Image Echo Server für Windows gestartet wurden. Diese Protokoll-Nachrichten können auch automatisch an einen SNMP-Clienten gesendet werden.

Vor oder nach einem Backup-Vorgang starten Sie auf Wunsch über eine einfache Befehlszeile Anwendungen oder Skripte. So können Sie zum Beispiel vor der Erstellung eines Images die zu sichernden Daten auf Viren überprüfen lassen.

## **Verfügbarkeit – 24 Stunden, 7 Tage die Woche**

Mit Acronis Drive Snapshot verfügt Acronis True Image Echo Server für Windows über eine Technologie, die Server-Images im laufenden Betrieb erstellt. So bleiben die wichtigen Rechner Ihres Netzwerks 24 Stunden, 7 Tage die Woche verfügbar. Sowohl alle Betriebssystemdateien als auch der Master Boot Record oder Boot Records einzelner Partitionen können ohne Neustart gesichert werden. Die Prozessorauslastung während des Sicherungsvorgangs bestimmen Sie. So bleibt immer genug Leistung für systemkritische Anwendungen. Die Anpassung der Schreibgeschwindigkeit auf Festplatten und der genutzten Bandbreite im Netzwerk garantiert eine weitere Minimierung der Auslastung benötigter Systeme.

Per VSS ist es Acronis True Image Echo Server für Windows möglich, Datenbanken wie MS Exchange Server, MS SQL Server oder Oracle für einige Sekunden anzuhalten, um per Acronis Snapshot ein Image der Datenbank zu erstellen. Falls Ihre Datenbank VSS nicht unterstützt, können Sie über einen Skriptbefehl vor der Image-Erstellung diese Pause selbst initiieren.

## **Unterstützung aktueller Technologien**

Der Trend zu 64-Bit-Systemen ist unverkennbar. Dual-Core-Prozessoren mit 64 Bit und die dazu entwickelten Betriebssysteme sind aus den Serverräumen bereits nicht mehr wegzudenken. Acronis True Image Echo Server für Windows unterstützt auch diese Systeme.

## **Problemloser Einsatz mit bestehender Hardware**

Acronis True Image Echo Server für Windows unterstützt eine Vielzahl von Sicherungsmedien, so dass seine Implementierung in Ihre Systeme problemlos vonstatten gehen wird.

Darunter sind die Schlüsseltechnologien: Direct Attached Storage (DAS), Network Attached Storage (NAS), Storage Area Networks (SAN) und RAID-Verbünde. Zusätzlich ist die Sicherung auf Tape, USB- und Firewire-Medien (IEEE-1394), CD, DVD, Floppy, ZIP-Drive und viele

weitere Medien möglich. Nutzen Sie den auf diesen Medien verfügbaren Platz über eine vierstufige Kompression Ihrer Images und Backup-Archive optimal aus.

## **Klonen von Festplatten und Einsatz neuer Festplatten**

War es früher nötig, Installationen mehrerer angeschaffter Neugeräte einzeln vorzunehmen, so erstellen Administratoren heute auf einem der neuen Server das komplette System und klonen es dann mit Acronis True Image Echo Server für Windows auf alle weiteren Neugeräte.

Der Austausch einer Server-Festplatte funktioniert ähnlich. Acronis True Image Echo Server für Windows erstellt mit wenigen Mausklicks eine exakte Kopie der alten Festplatte auf der neuen. Die Partitionsgrößen werden bei unterschiedlichen Kapazitäten angepasst, damit alle Daten auf der neuen Festplatte ihren Platz finden.

## **Konvertierung von Volumes**

Acronis True Image Echo Server für Windows kann dynamische Volumes sichern und wiederherstellen. Ein dynamisches Volume kann so wie es ist, über das selbe Volume oder nichtzugeordneten Speicher einer dynamischen Gruppe wiederhergestellt werden. Acronis True Image Echo Server für Windows hat die notwendigen Werkzeuge für eine beliebige Datenträgerkonvertierung in Bezug auf Basisdatenträger und dynamische Volumes jeden Typs (einfache Volumes, übergreifende Volumes, Stripesetvolumes, gespiegelte und RAID-5-Volumes) möglich. Die Tools sind in der bootfähigen Programmversion verfügbar. Wenn Sie die Wiederherstellungsumgebung von Acronis gebootet haben, können Sie die erforderliche dynamische Gruppe auf einem Bare Metal oder auf einem Computer mit einem Nicht-Windows-Betriebssystem erstellen.

## **1.2 Neues in Acronis True Image Echo Server für Windows**

Anwender der Vorversionen finden selbstverständlich den bisher bewährten Funktionsumfang wieder. Eine Vielzahl neuer Funktionen macht Acronis True Image Echo Server für Windows zu einer umfassenden Backup-Lösung für Server, mit der sich die Vorbereitungen auf ein Disaster-Recovery von Servern automatisiert, einfach und kostengünstig erledigen lassen.

### **Backup**

Die bewährten Funktionen der Vorversionen für das Backup von Daten wurden erweitert:

- Backup und Wiederherstellung von Volumes, die größer als 2 TB sind
- Verschlüsselung von Backups mit dem Industriestandard AES (Schlüsselgröße 128, 192, 256 Bit)

- Multi Volume Snapshot für Datenbanken, die sich über mehrere Datenträger erstrecken
- Begrenzung der benutzten Bandbreite im Netzwerk beim Backup auf einen FTP-Server
- Fehlerbehandlung: Ignorieren von fehlerhaften Sektoren, Stiller Modus (keine Pop-Ups, Fortsetzen bei auftretenden Fehlern)
- Dual Destination Backup: Acronis Secure Zone und freigegebenes Netzlaufwerk
- Support für VMware Consolidated Backup
- Zurücksetzen des Archiv-Bits (nur bei File-Level-Backup)
- Erstellen von zeitbasierten Namen für Backup-Dateien

## Wiederherstellung

Die bewährten Funktionen der Vorversionen für die Wiederherstellung von Daten wurden erweitert:

- Wiederherstellung von dynamischen Volumes
- Wiederherstellung von dynamischen System-Volumes mit Acronis Snap Restore oder auf abweichender Hardware mit Acronis Universal Restore

## Task-Planung

Für die Planung von Tasks wurden neue Funktionen integriert:

- Planung von Tasks für Validierung von Archiven
- Start eines Tasks alle n Stunden bei täglicher Ausführung
- Start eines Tasks bei Veränderung des freien Festplattenplatzes um eine vorgegebene Größe
- Klonen von Tasks

## Benachrichtigung via E-Mail

Die Möglichkeiten des Programms zur Benachrichtigung per E-Mail wurden verfeinert:

- Benachrichtigung an mehrere E-Mail-Adressen
- Angaben für die Felder **Von** und **Betreff** möglich
- Anmeldung beim Posteingangsserver

## Operationen mit Archiven

Neue Funktionen zum Umgang mit Archiven erweitern die bisherigen Einsatzmöglichkeiten des Programms:



- Konvertieren von Festplatten-Images in virtuelle Festplatten für VMware, Microsoft und Parallels Virtual Machines
- Konsolidieren von Backup-Dateien: Erstellen einer konsistenten Kopie eines Archivs beim Löschen ausgewählter Backups
- Durchsuchen von Archiven: Öffnen im Nur-Lesen-Modus für jedes Image und jedes File-Level-Backup

### **Operationen mit Datenträgern**

Völlig neu in das Programm aufgenommen wurden Funktionen zum Umgang mit Datenträgern:

- Konvertieren von Basisdatenträgern in dynamische Datenträger
- Erstellen von dynamischen Volumes

### **Funktionen im Kommandozeilen-Modus**

Einige bewährte Programmfunktionen wurden in den Kommandozeilen-Modus übernommen:

- MBR-Wiederherstellung
- Backup auf FTP-Server
- Logs auf ein Netzlaufwerk
- Zusammenführen von nicht zugeordnetem Speicher durch Verschieben von Partitionen und Erstellen der Acronis Secure Zone im entstandenen Platz

## **1.3 Nutzungsbedingungen der Software**

Die Bedingungen für die Nutzung der Software Acronis True Image Echo Server für Windows sind in der Lizenzvereinbarung am Ende dieses Handbuchs beschrieben. Sie benötigen eine Lizenz für jeden Server, für den ein Backup erstellt werden soll.

Acronis Universal Restore ist ein optionales Zusatzmodul von Acronis True Image Echo Server für Windows, das separat erworben werden muss und eine eigene Seriennummer hat.

Es wird empfohlen, die Nummer durch Registrierung unter [www.acronis.de/registration/](http://www.acronis.de/registration/) zu personalisieren, um über Produktupdates informiert zu werden und diese downloaden zu können.

## **1.4 Technische Unterstützung (Support)**

Nutzer legal erworbener und registrierter Kopien von Acronis True Image Echo Server für Windows erhalten technische Unterstützung von Acronis. Im Problemfall sollten Sie jedoch zuerst versuchen, die Lösung in diesem Handbuch oder in der integrierten Programmhilfe zu finden.

Falls Sie Probleme mit der Installation oder Nutzung des Programms haben und diese weder mit dem Handbuch noch mit der Installationshilfe des Programms lösen können, besuchen Sie die Zusammenstellung der häufig gestellten Fragen (FAQ) auf den Acronis-Internetseiten unter der Adresse <http://www.acronis.de/support/>.

Wenn Sie in der FAQ ebenfalls nicht fündig wurden, besuchen Sie die Seite <http://www.acronis.de/my/support>. Nach erfolgter Registrierung bzw. Anmeldung verwenden Sie das Kontaktformular für Ihre Anfrage. Dazu benötigen Sie die Seriennummer Ihrer Kopie von Acronis True Image Echo Server für Windows, die Sie auf einer Lizenzurkunde finden oder die Ihnen in elektronischer Form übergeben wurde. Versuchen Sie, das Problem umfassend zu schildern und vergessen Sie nicht, die verwendete Hardware und die Version des Betriebssystems korrekt anzugeben.



Es wird vorausgesetzt, dass das Betriebssystem durch alle vorhandenen Servicepacks und Patches auf dem neuesten Stand ist, für die verwendete Hardware aktuelle Treiber installiert sind und Sie das neueste Build von Acronis True Image Echo Server für Windows benutzen.

## Kapitel 2. Technologien von Acronis

Acronis True Image Echo Server für Windows verwendet eine Vielzahl innovativer Technologien von Acronis. Das nachfolgende Kapitel erläutert diese Technologien, deren Anwendung und die im Handbuch verwendeten Begriffe.

### 2.1 File-Backup oder Disk-Imaging

Ein Backup-Archiv (in diesem Handbuch auch **Backup** genannt) ist eine Datei oder eine Gruppe von Dateien, die entweder eine Kopie aller Informationen enthält, die auf den gewählten Festplatten bzw. Partitionen enthalten sind (Images), oder eine Kopie ausgewählter Dateien und Verzeichnisse.

Wenn Sie Dateien und Verzeichnisse sichern, werden nur die Daten zusammen mit den Informationen des Verzeichnisbaums gesichert.

Die Sicherung von Festplatten und Partitionen wird auf eine spezielle Art und Weise durchgeführt: Acronis True Image Echo Server für Windows erstellt einen Sektor-basierten Snapshot der Festplatte, wobei das Betriebssystem, die Registry, Treiber, Anwendungen und Daten gespeichert werden. Enthalten im Image sind auch die Systembereiche, die üblicherweise vor dem Benutzer verborgen sind. Dieses Verfahren heißt **Image erstellen** und das resultierende Backup-Archiv heißt häufig Festplatten-Image oder Image einer Partition. Als deutscher Alternativbegriff ist auch der Begriff **Abbild** üblich.



Acronis True Image Echo Server für Windows speichert für unterstützte Dateisysteme nur die Teile der Festplatten, die wirklich Daten enthalten. Außerdem werden weder die Inhalte der Auslagerungsdateien (pagefile.sys bei Windows NT/2000/XP) gesichert, noch die Ruhezustandsdatei (hiberfil.sys). Dadurch reduziert sich die Zeit für die Image-Erstellung, auch eine spätere Wiederherstellung wird beschleunigt.



Das Image (Abbild) einer Partition enthält alle Dateien und Verzeichnisse unabhängig von deren Attributen (einschließlich der versteckten und Systemdateien), Boot-Record, FAT (File Allocation Table), Stammverzeichnis und Track Null der Festplatte mit dem Master Boot Record (MBR).



Das Image (Abbild) einer Festplatte enthält die Abbilder aller Partitionen sowie Track Null der Festplatte mit dem Master Boot Record (MBR).

Die mit Acronis True Image Echo Server für Windows erstellten Image-Backup-Archive haben standardmäßig die Endung ".tib". Ändern Sie diese Erweiterung nicht!

Beachten Sie, dass Sie aus den Backups der Festplatten bzw. Partitionen auch ausgewählte Dateien oder Verzeichnisse wiederherstellen können.

Dazu müssen Sie das Image als virtuelles Laufwerk anschließen (mounten), wie das im Abschnitt 10.3, »Abbild anschließen (mounten)« ab Seite 95 beschrieben ist.

## 2.2 Vollständige, inkrementelle und differentielle Backups

Acronis True Image Echo Server für Windows kann vollständige, inkrementelle und differentielle Backups erstellen.

- Ein **vollständiges** Backup (Voll-Backup, Grundsicherung) enthält alle Daten genau so, wie sie im Moment der Backup-Erstellung waren. Es bildet die Basis für spätere inkrementelle oder differentielle Erweiterungs-Backups, kann aber auch als eigenständiges Archiv benutzt werden. Die Wiederherstellung eines vollständigen Backups geht schneller im Vergleich zur Wiederherstellung von inkrementellen oder differentiellen Backups.
- Ein **inkrementelles** Backup enthält stets nur die Daten, die sich seit dem **letzten** Backup geändert haben oder neu hinzugekommen sind. Die Basis bei einem inkrementellen Backup ist entweder ein vollständiges Backup oder das zeitlich letzte inkrementelle Backup. Deshalb ist jede inkrementelle Zuwachssicherung kleiner und benötigt weniger Zeit für die Erstellung. Weil aber nicht jedes Inkrement alle Daten enthält, sind immer alle inkrementellen Backups und das vollständige Backup für eine Wiederherstellung nötig. Fehlt nur eine der inkrementellen Zuwachssicherungen, können die danach erfolgten inkrementellen Backups nicht wiederhergestellt werden. Für die Wiederherstellung von inkrementellen Backups müssen sich alle inkrementellen Backups zusammen mit dem Voll-Backup in einem Verzeichnis befinden.
- Anders als beim inkrementellen Backup, wo jedes weitere Backup ein weiteres Glied an eine Kette von Backups anfügt, erzeugt jedes **differentielle** Backup eine unabhängige Datei mit den Daten, die seit dem **letzten Voll-Backup** geändert wurden oder im Vergleich dazu neu hinzugekommen sind. Die Wiederherstellung eines differentiellen Backups wird weniger Zeit benötigen als die Wiederherstellung aus einem inkrementellen, weil nicht erst eine lange Kette von Änderungen abgearbeitet werden muss.



Als Basis für inkrementelle bzw. differentielle Zuwachssicherungen dient immer ein vollständiges Backup. Es ist unmöglich, differentielle oder inkrementelle Backups wiederherzustellen, wenn das als Basis verwendete vollständige Backup nicht zur Verfügung steht.



Nach der Defragmentierung einer Festplatte/Partition wird ein inkrementelles bzw. differentielles Backup länger dauern als üblich. Das hängt damit zusammen, dass durch die Defragmentierung große Veränderungen auf dem Datenträger vorgenommen werden und diese durch das Backup reflektiert werden. Es wird also empfohlen, dass Sie nach jeder Defragmentierung ein Voll-Backup erstellen.

## 2.3 Acronis Secure Zone

Die Acronis Secure Zone ist ein Bereich auf der Festplatte, auf den von normalen Windowsanwendungen heraus kein Zugriff möglich ist. In diesem besonders geschützten Festplattenbereich können Sie Abbildarchive zur schnellen Wiederherstellung von Partitionen oder Festplatten sicher ablegen. Außerdem nimmt die Acronis Secure Zone Teile des Acronis Startup Recovery Managers auf, mit dem Sie Acronis True Image Echo Server für Windows im Fehlerfall vor dem Start des Betriebssystems aktivieren und so eine zerstörte Systempartition wiederherstellen können. Damit haben Sie die Möglichkeit zum Wiederherstellen von Partitionen selbst dann, wenn das Betriebssystem nicht mehr startet. Auch das Notfallmedium zum Start von Acronis True Image Echo Server für Windows ist nicht nötig, da die Informationen zum Ausführen des Programms in den Acronis Startup Recovery Manager integriert sind.



Die Acronis Secure Zone wird als logisches Laufwerk in der erweiterten Partition erstellt. Das verwendete Dateisystem ist FAT32. Sie führen alle Arbeiten in Zusammenhang mit der Acronis Secure Zone im Betriebssystem aus, ein Neustart ist nur bei der Arbeit mit Systempartitionen erforderlich.

Eine konsistente externe Kopie der in der Acronis Secure Zone gespeicherten Archive kann auf einem freigegebenen Netzlaufwerk mit Hilfe der Funktion Dual Destination Backup erstellt werden. Details finden Sie unter »Dual-Destination Backup« ab Seite 49.

Acronis Secure Zone steht immer für die Aufnahme von Archiven bereit, so lange ausreichend Platz für die Archivdatei vorhanden ist. Wenn nicht genügend Platz verfügbar ist, werden ältere Archive gelöscht, um Platz zu schaffen. Acronis True Image Echo Server für Windows benutzt dabei das folgende Schema, um die Acronis Secure Zone zu bereinigen:

- Wenn nicht genügend freier Speicher in der Acronis Secure Zone vorhanden ist, um ein weiteres Backup abzulegen, löscht Acronis True Image Echo Server für Windows das älteste vollständige Backup mit allen darauf basierenden inkrementellen bzw. differentiellen Backups.
- Wenn nur ein vollständiges Backup (mit darauf basierenden inkrementellen bzw. differentiellen Backups) vorhanden ist und ein neues vollständiges Backup erfolgt, dann wird dieses vollständige Backup mit allen darauf basierenden inkrementellen bzw. differentiellen Backups bei Platzmangel gelöscht.
- Andernfalls – es ist nur ein vollständiges Backup vorhanden und es erfolgt ein inkrementelles bzw. differentielles Backup – erhalten Sie eine Meldung, dass nicht genügend freier Speicher vorhanden ist. In diesem Fall müssen Sie entweder das vollständige Backup neu erstellen oder die Acronis Secure Zone vergrößern.

Durch diese Funktionen können Sie die gewünschten Daten automatisch mit Hilfe von Tasks ausführen, ohne dabei befürchten zu müssen, dass

die Acronis Secure Zone überläuft (siehe Kapitel 7, »Tasks planen«, Seite 71). Dennoch sollten Sie den in der Acronis Secure Zone verfügbaren Platz regelmäßig überprüfen, insbesondere dann, wenn Sie lange Ketten inkrementeller Backups erstellen.



Informationen über das Erstellen, Verändern oder Löschen der Acronis Secure Zone mit Hilfe des zugehörigen Assistenten finden Sie ab Seite 80 in Kapitel 8, »Acronis Secure Zone«.

Wenn Sie Acronis True Image Echo Server für Windows deinstallieren, besteht eine Möglichkeit, die Acronis Secure Zone samt Inhalt zu erhalten oder auch die Acronis Secure Zone zu entfernen. Wenn Sie Acronis Secure Zone und Inhalt erhalten, besteht immer noch die Möglichkeit, den Inhalt bei Bedarf wiederherzustellen.



Die Acronis Secure Zone sollte nicht der einzige Speicherort für Backups sein. Falls physikalische Fehler an der Festplatte auftreten, könnte die Acronis Secure Zone verloren gehen. Das ist besonders kritisch bei den Backups von Servern. Die Acronis Secure Zone sollte deshalb nur ein Teil in einer Backup-Strategie sein.

## 2.4 Acronis Startup Recovery Manager

Der Acronis Startup Recovery Manager ist ein Boot-Manager, mit dem Sie Acronis True Image Echo Server für Windows beim Rechnerstart durch einen Druck auf die **F11**-Taste starten, bevor ein möglicherweise beschädigtes Betriebssystem bootet. Notwendige Treiber für den Rechnerbetrieb installiert Acronis True Image Echo Server für Windows beim Start selbst. Damit haben Sie eine Alternative zum Booten vom bootfähigen Notfallmedium bzw. vom RIS-Server, weil Sie kein separates Medium bzw. keine Netzwerkverbindung für den Start von Acronis True Image Echo Server für Windows benötigen.

Die Hauptaufgabe des Acronis Startup Recovery Managers ist das Zurückspielen beschädigter Betriebssystempartitionen. Natürlich können Sie auch andere Partitionen wiederherstellen, wenn Acronis True Image Echo Server für Windows auf die Abbildarchive zugreifen kann.

Das vom Acronis Startup Recovery Manager gestartete Acronis True Image Echo Server für Windows bietet alle Funktionen, die auch beim Start von einem Notfallmedium möglich sind. Nähere Informationen finden Sie daher im Kapitel »Der Start vom Notfallmedium«.



Beachten Sie: Der Acronis Startup Recovery Manager überschreibt bei der Aktivierung den Master Boot Record (MBR) mit eigenem Boot-Code. Wenn Sie den Bootmanager eines Drittanbieters installiert haben, müssen Sie diesen nach Aktivierung von Acronis Startup Recovery Manager wiederherstellen. Den Boot-Record eines Linux-Loaders (z.B. LiLo und GRUB) könnten Sie vorsorglich in eine Linux-Root- (oder Boot-)Partition anstelle in den MBR installieren, bevor Acronis Startup Recovery Manager aktiviert wird.

## 2.5 Acronis Snap Restore

Mit der Technologie Acronis Snap Restore können Sie das Betriebssystem eines beschädigten Computers starten, bevor das Abbild komplett wiederhergestellt wurde. Sie können also wenige Sekunden nach dem Beginn der Wiederherstellung bereits wieder mit dem Computer arbeiten. Die Wiederherstellung wird im Hintergrund fortgesetzt.

### Einschränkungen

Dieses Feature ist gegenwärtig verfügbar für Abbildarchive, die aus der Acronis Secure Zone wiederhergestellt werden (siehe Abschnitt Kapitel 8, »Acronis Secure Zone«).

Acronis Snap Restore unterstützt keine Images mit Windows Vista. Falls eine Edition von Windows Vista im Image gefunden wird, erscheint die Option für die Ausführung von Snap Restore im Wiederherstellungsassistenten nicht.

Acronis Snap Restore arbeitet nicht, wenn das Image dynamische Datenträger und Volumes enthält.

Natürlich können Sie Acronis Snap Restore nicht einsetzen, wenn das Abbildarchiv kein Betriebssystem enthält (eine logische Partition oder das Abbild einer Datenfestplatte) oder wenn Sie ein Datenarchiv wiederherstellen.

### Arbeitsweise

Nach dem Start der Wiederherstellung erledigt Acronis Snap Restore folgende Arbeitsschritte:

- Es findet die Sektoren im Abbild, die Systemdateien enthalten, und stellt diese Sektoren als erste wieder her. Das Betriebssystem ist dann wiederhergestellt und kann bereits nach sehr kurzer Zeit gestartet werden. Nach dem Start des Betriebssystems sieht der Benutzer schon alle Dateien und Verzeichnisse, obwohl deren Inhalt eigentlich noch nicht wiederhergestellt ist. Unabhängig davon kann die Arbeit aber schon beginnen.
- Während das Betriebssystem bereits läuft, wacht ein spezieller Treiber über die Systemanfragen an das noch nicht vollständige Dateisystem. Wenn der Benutzer Dateien öffnet oder Anwendungen startet, fängt der Treiber alle Anfragen auf Dateien ab, die noch nicht wiederhergestellt sind, und stellt die nötigen Sektoren sofort wieder her, so dass die Datei für die Anfrage vorhanden ist.
- Zur gleichen Zeit läuft die Sektor-für-Sektor-Wiederherstellung im Hintergrund weiter. Die vom System angeforderten Dateien haben aber dennoch immer die höchste Priorität.



Die Erstellung des Abbilds wird beendet, ohne dass noch eine Benutzeraktion nötig ist. Wenn Sie auf diese Weise die Arbeit nach einem Systemausfall so früh wie möglich wieder beginnen können, dann gewinnen Sie mehrere Minuten kostbarer Arbeitszeit. Die Wiederherstellung eines 10-20 Gb großen Images (eine übliche Größe) nimmt etwa 10 Minuten in Anspruch. Je größer das wiederherzustellende Image, desto mehr Zeit werden Sie sparen.

Damit Sie Acronis Snap Restore im Falle eines Systemfehlers nutzen können, müssen Sie folgende Vorbereitungen treffen:

- Installieren Sie Acronis True Image Echo Server für Windows (siehe Abschnitt »Installation von Acronis True Image Echo Server für Windows«, S. 37).
- Erstellen Sie eine Acronis Secure Zone auf der Systemfestplatte (siehe »Die Acronis Secure Zone anlegen«, Seite 81).
- Aktivieren Sie den Acronis Startup Recovery Manager (siehe »Acronis Startup Recovery Manager aktivieren«, Seite 85) und erstellen Sie ein bootfähiges Notfallmedium mit Acronis True Image Echo Server für Windows.
- Erstellen Sie das Abbild der Systemfestplatte in die Acronis Secure Zone. Sie können auch die Abbilder weiterer Festplatten oder Partitionen dort ablegen, das Abbild des Systems ist für das Feature aber unbedingt erforderlich.



Bei der Ausführung von Snap Restore wird die gegenwärtige Version von Acronis True Image Echo Server für Windows immer die gesamte Systemfestplatte wiederherstellen. Wenn also die Systemfestplatte mehrere Partitionen enthält und Sie den Einsatz von Acronis Snap Restore planen, müssen Sie alle Partitionen der Systemfestplatte in das Abbildarchiv aufnehmen. Andernfalls gehen bei Verwendung von Acronis Snap Restore die Partitionen der Systemfestplatte verloren, die das Abbildarchiv nicht enthält.

Im Falle eines Systemfehlers booten Sie den Rechner vom bootfähigen Notfallmedium oder benutzen beim Hochfahren die Taste **F11**, wenn die entsprechende Aufforderung erscheint. Starten Sie die Wiederherstellung (siehe Kapitel 6, »Wiederherstellen von Backups«) und wählen Sie das Abbildarchiv der Systemfestplatte aus der Acronis Secure Zone. Wählen Sie die Option zur Benutzung von Snap Restore und klicken Sie auf **Fertigstellen**. Nach wenigen Sekunden wird der Rechner neu starten und das wiederhergestellte System ausführen. Melden Sie sich an und beginnen Sie die Arbeit – weitere Neustarts oder Benutzeraktionen sind nicht erforderlich.

Sie können Snap Restore auch direkt mit Acronis True Image Echo Server für Windows in unterstützten Windows-Serverbetriebssystemen ausführen. Sie sollten aber immer über ein bootfähiges Notfallmedium verfügen können, falls Windows nicht bootet.



## 2.6 Acronis Universal Restore (optional)

Das Image einer Systemfestplatte kann problemlos auf der gleichen Hardware wiederhergestellt werden, auf der es erstellt wurde. Die Übertragung auf einen anderen Rechner kann auch erfolgen, wenn dessen Hardware identisch ist. Wenn Sie aber z.B. das Motherboard austauschen oder eine andere Prozessorversion benutzen, was bei einem Hardwarefehler erforderlich sein könnte, wird das wiederhergestellte System nicht bootfähig sein. Auch der Versuch, ein System mit Hilfe des Images auf einen moderneren Computer zu übertragen, wird zu dem gleichen Ergebnis führen, weil die Hardware des Zielrechners mit den meisten Systemtreibern inkompatibel ist, die im Abbild enthalten sind.



Auch durch Benutzung von Microsoft System Preparation Tool (sysprep) können Sie dieses Problem nicht beheben, weil Sysprep nur Plug-and-Play-Geräte wie Soundkarten, Netzwerkkarten, Drucker usw. ersetzen kann. Die System- und Boot-Treiber müssen sowohl auf dem Quell- als auch auf dem Zielsystem identisch sein (siehe Microsoft Knowledge Base, Artikel 302577 und 216915). Es gibt aber keinerlei Konflikte bei gleichzeitiger Anwendung von Sysprep und der anschließenden Benutzung von Acronis Universal Restore.

Mit der Technologie Acronis Universal Restore haben Sie eine effektive Lösung zur Hardware-unabhängigen Systemwiederherstellung durch Austausch der Hardware Abstraction Layer (HAL) und der Treiber für Massenspeichergeräte.

Acronis Universal Restore ist einsetzbar für:

- die schnelle Wiederherstellung eines beschädigten Systems auf abweichender Hardware
- das Hardware-unabhängige Klonen und Übertragen von Betriebssystemen
- die Migration von physikalischen auf virtuelle Maschinen oder umgekehrt für die Systemwiederherstellung, den Test oder andere Zwecke.



Acronis Universal Restore wird erst bei der Wiederstellung eines Systemabbilds eingesetzt: Es ist nicht nötig, ein Abbild bei dessen Erstellung darauf vorzubereiten, dass die Wiederherstellung möglicherweise auf abweichende Hardware erfolgen soll.



Informationen zur Installation von Acronis Universal Restore finden Sie im Abschnitt »Installation von Acronis Universal Restore« auf Seite 24.

### Überblick

Acronis Universal Restore durchsucht nach der Wiederherstellung des System-Images auf der neuen Maschine automatisch den Standardtreiberspeicher von Windows, der im Image gespeichert ist, nach Treibern für HAL und Massenspeichergeräte und installiert die Treiber, die zur Ziel-

Hardware passen. Falls Sie eine benutzerdefinierte Treiberablage (einen Ordner, mehrere Ordner auf einem Netzlaufwerk oder einer CD) angeben, wird diese ebenfalls durchsucht.



Der Standardtreiberspeicher von Windows wird im Registry-Schlüssel **SOFTWARE → Microsoft → Windows → Current version → DevicePath** definiert. Üblicherweise ist das der Ordner **WINDOWS/inf**.

Sie können die automatische Prozedur zur Suche bzw. Installation der Treiber übergehen, indem Sie die Treiber manuell spezifizieren. Das kann erforderlich sein, wenn die Ziel-Hardware für die Festplatten spezielle Massenspeicher-Controller enthält (z.B. SCSI-, RAID- oder Fibre Channel Adapter).

Die Hauptaufgabe von Acronis Universal Restore ist es, das wiederhergestellte System bootfähig zu machen. Die vorliegende Version dieses Produkts behandelt nur Treiber für HAL und Massenspeichergeräte und installiert keine Treiber für andere Geräte (Sound-Karten, Netzwerk-Adapter, Video-Cards usw.). Sobald das System startet, übernimmt Windows die Steuerung und initiiert den üblichen Erst-Start-Prozess. An dieser Stelle können Sie Treiber für andere Geräte angeben, falls Windows diese nicht automatisch findet.

### **Acronis Universal Restore und Microsoft Sysprep**

Acronis Universal Restore ist kein System Preparation Tool. Sie können damit jedes Systemabbild verwenden, das mit Acronis-Produkten erstellt wurde, einschließlich solcher, die vor der Erstellung mit Microsoft Sysprep bearbeitet wurden.

Durch den Einsatz von Acronis Universal Restore werden die Security-Identifiers nicht entfernt und auch die Benutzereinstellungen nicht verändert, damit das System unmittelbar nach der Wiederherstellung ausgeführt werden kann, ohne erneut der Domäne beitreten oder die Netzwerk-Benutzerprofile nach der Wiederherstellung erneut einrichten zu müssen. Falls Sie diese Einstellungen jedoch auf dem wiederhergestellten System verändern möchten, müssen Sie das System vor der Abbilderstellung mit Microsoft Sysprep bearbeiten und dann, wenn nötig, mit Acronis Universal Restore wiederherstellen.

### **Einschränkungen von Acronis Universal Restore**

Ein mit Acronis Universal Restore wiederhergestelltes System wird möglicherweise nicht starten, wenn die Partitionsstruktur im Image oder die Partitionsstruktur der Zielfestplatte nicht mit der der Quellfestplatte übereinstimmen. Als Ergebnis wird der aus dem Image wiederhergestellte Loader auf die falsche Partition zeigen, so dass das System entweder nicht startet oder eine Fehlfunktion aufweist.

Das könnte unter nachfolgenden Bedingungen der Fall sein:

- Sie haben nicht das Image einer kompletten Quellfestplatte erstellt, sondern nur ausgewählter Partitionen. Bedenken Sie auch, dass die Quellfestplatte möglicherweise eine versteckte Wartungs-Partition enthalten könnte, die der Hersteller eingerichtet hat. Wenn Sie also nicht die gesamte Festplatte, sondern nur die Systempartition ausgewählt hatten, wird diese Partition nicht im Image enthalten sein.
- Sie haben nicht das Image einer kompletten Quellfestplatte wiederhergestellt, sondern nur ausgewählte Partitionen. In einigen Fällen, besonders dann, wenn das System auf einer anderen als der ersten Partition eingerichtet ist, kann das den Systemstart verhindern.



Um diese Probleme zu vermeiden, sollten Sie immer das Image der gesamten Systemfestplatte sichern bzw. wiederherstellen

Acronis Universal Restore arbeitet nicht, wenn der Computer mit Hilfe von Acronis Startup Recovery Manager gebootet wurde oder wenn das Image in der Acronis Secure Zone abgelegt ist. Das hängt damit zusammen, dass beide Tools für die schnellstmögliche Wiederherstellung auf demselben Computer konzipiert sind.

### **Acronis Universal Restore erwerben**

**Acronis Universal Restore** ist ein optionales Zusatzmodul für Acronis True Image Echo Server für Windows. Es muss separat erworben werden und wird mit einer eigenen Installationsdatei installiert.

Wenn Sie ein Windows-System wiederherstellen wollen und dabei eine Zielfestplatte (physikalisch oder virtuell) im Assistenten zur Wiederherstellung anwählen, wird das Programm die für den Systemstart kritischen Geräte vergleichen, die es in der Registry des im Image gespeicherten Systems und auf dem Zielcomputer findet. Wenn Chipset, Motherboard oder Massenspeichergeräte unterschiedlich sind und daher das Risiko besteht, dass das System nach der Wiederherstellung nicht bootet, werden Sie gefragt, ob Sie Acronis Universal Restore erwerben möchten. In diesem Fall folgen Sie dem Link zum Erwerb von Acronis Universal Restore. Diese Aufforderung erfolgt nicht, wenn Sie bereits im Besitz von Acronis Universal Restore sind und dieses korrekt installiert ist. In diesem Fall erscheint die Option zum Einschalten von Acronis Universal Restore in einem der nächsten Schritte im Assistenten zur Wiederherstellung.

## **2.7 Backup auf Tape Libraries und Bandlaufwerke**

Acronis True Image Echo Server für Windows unterstützt Tape Libraries, Autoloader und SCSI-Bandlaufwerke als Speichergeräte.

### **Backup auf Tape Libraries und Autoloader**

Eine Tape Library ist ein Speichergerät mit hoher Kapazität, das aus einem oder mehreren Bandlaufwerken besteht und einem Roboter, der

mehrere Bandkassetten mit Hilfe eines Barcodes auswählt und lädt. Geräte mit nur einem Laufwerk heißen üblicherweise Autoloader.

Tape Libraries werden weit verbreitet als ein effizientes Lager für die langfristige Archivierung von Daten verwendet. Wenn eine Tape Library voll ist, werden die alten Daten fortschreitend mit neuen Daten überschrieben. Mit der Unterstützung von Tape Libraries kann Acronis True Image Echo Server für Windows auf den Bändern mehrere Backup-Ketten von verschiedenen Festplatten und Benutzern vorhalten.

## Backup auf Bandlaufwerke

Für Backup und Wiederherstellung mit Hilfe von Bandlaufwerken gelten gegenüber anderen Datenträgern folgende Besonderheiten:

- Ein Voll-Backup kann nur auf ein leeres Band gesichert werden. Falls das Band bereits Daten enthält, dann wird es nach einer Rückfrage gelöscht. Diese Rückfrage können Sie ausschalten, wie das im Abschnitt »Erweiterte Einstellungen« ab Seite 49 beschrieben ist.
- Wenn Sie mehr als ein Archiv auf einem Band ablegen möchten, um z.B. zwei Festplatten separat zu sichern, dann wählen Sie den inkrementellen Modus, wenn Sie das erste Backup für die zweite Festplatte anlegen.
- Datensicherungen auf Bandlaufwerken erfordern keine Dateinamen, weder beim Anlegen noch beim Wiederherstellen.



Erfahrungsgemäß sind kurze Pausen erforderlich, um Bänder zu spulen. Bänder mit geringer Qualität, ältere Medien oder verschmutzte magnetische Köpfe können aber während des Schreib- oder Lesevorgangs zu Pausen führen, die mehrere Minuten dauern.



Aufgrund der sequentiellen Zugriffsweise von Bandlaufwerken können die auf Bändern gespeicherten Abbilder nicht als virtuelles Laufwerk angeschlossen und damit nicht durchsucht werden.

## Kapitel 3. Erste Schritte

Bei einem Download des Programms erhalten Sie eine ausführbare Programmdatei sowie Seriennummern zur Freischaltung des Programms bzw. zum Import in den Acronis License Server, sofern die Verwaltung über diesen erfolgen muss.



Die jeweils aktuellste Version des Handbuchs, die auch die eventuell in neuen Builds (Minor-Updates) hinzugekommenen oder veränderten Funktionen beschreibt, finden Sie im Internet unter <http://www.acronis.de/enterprise/download/docs/>. Zum Lesen ist eine Version von Adobe Acrobat Reader erforderlich.

Acronis True Image Echo Server für Windows arbeitet mit Assistenten und nach einem einfachen Prinzip: Bei allen Aktionen stellen Sie zunächst mit Hilfe des Assistenten eine Handlungsanweisung (Skript) für Acronis True Image Echo Server für Windows zusammen. Mit den üblichen Schaltflächen schreiten Sie z.B. schon während der Installation schrittweise **Weiter** voran, gehen bei Bedarf bereits gewählte Schritte zur Kontrolle bzw. Veränderung **Zurück** oder wählen **Abbrechen**, um den Vorgang nicht auszuführen.

Veränderungen an Datenträgern erfolgen in dieser Phase noch nicht. Durch Assistenten werden erst Veränderungen vorgenommen, wenn Sie auf **Fertig stellen** klicken. Bis zu diesem Befehl stellt Acronis True Image Echo Server für Windows lediglich eine Handlungsfolge (Skript) zusammen, die Sie bis zur Bestätigung jederzeit ändern oder verwerfen können.



Diese einfache Bedienung der Assistenten wird im gesamten Handbuch vorausgesetzt: Es wird bei der Beschreibung der Abläufe meist nicht ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Sie den jeweils nächsten Schritt eines Assistenten mit einem Klick auf die Schaltfläche **Weiter** auslösen müssen.

### 3.1 Systemanforderungen

Nachfolgend erhalten Sie Informationen zu den minimalen Systemanforderungen, unterstützten Betriebs- und Dateisystemen sowie zu den Speichermedien, auf denen Sie die Backup-Archivdateien ablegen können.



Die neuesten Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen, insbesondere im LINUX-Umfeld, finden Sie auf den Seiten des Produkts, das Sie unter <http://www.acronis.de/enterprise/> auswählen.

#### Minimale Systemanforderungen

Für den Einsatz von Acronis True Image Echo Server für Windows sind durch die verwendete Hardware folgende Mindestanforderungen zu erfüllen: Computer mit CPU der Pentium-Klasse, 256 MB Arbeitsspeicher, Disketten- oder CD-R/RW-Laufwerk für das Erstellen der bootfähigen

Notfallmedien, freier Speicherplatz für die Archivdateien, Netzwerkanbindung.

## Unterstützte Betriebssysteme

Acronis True Image Echo Server für Windows kann auf Computern installiert und ausgeführt werden, auf denen eines der folgenden Betriebssysteme installiert ist:

- Windows Professional 2000 SP4/ Professional XP SP2
- Windows Server 2000 /Advanced Server 2000 /Server 2003
- Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Editions
- Alle Editionen von Windows Vista (außer Acronis Snap Restore)

## Acronis Universal Restore (optionales AddOn, das separat erworben werden muss)

- Windows 2000 Professional SP4/XP Professional SP2
- Windows 2000 Server/2000 Advanced Server/Server 2003
- Windows XP Professional x64 Edition, Windows Server 2003 x64 Editions
- Windows Vista (alle Editionen)

Die bootfähige exklusive Version von Acronis True Image Echo Server für Windows ermöglicht das Backup- bzw. Restore von Festplatten und Partitionen auf einem Computer mit einem beliebigen PC-basierten Betriebssystem.

## Unterstützte Dateisysteme

Das Programm bietet volle Unterstützung für die Windows-Dateisysteme FAT16, FAT32 und NTFS, die Linux-Dateisysteme Ext2, Ext3, ReiserFS und Linux-Swap sowie für XFS, JFS und DFS. Für Festplatten anderer Dateisysteme oder beschädigte Dateisysteme bietet Acronis True Image Echo Server für Windows eine Sektor-für-Sektor-Unterstützung für Partitionen. Damit können nach einem Start des Computers von der Installations-CD oder einem Notfallmedium beliebige Festplattenabbilder erstellt werden.



Für die Dateisysteme XFS und JFS wird die Funktion zur Größenänderung der Partitionen nicht unterstützt.

## Unterstützte Speichermedien

Als Speichermedium für das Ablegen der Archivdateien stehen die meisten der modernen Speichergeräte zur Verfügung:

- Festplattenlaufwerke

- Speichergeräte im Netzwerk wie Storage Area Networks (SANs) und Network Attached Storage (NAS)
- Tape Libraries, Autoloader, SCSI-Bandlaufwerke
- IDE- und SCSI-RAID-Controller jeden Levels
- FTP-Server
- CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R (einschließlich Double-Layer DVD+R), DVD+RW, DVD-RAM. Gebrannte RW-Discs können unter Linux ohne Kernel-Patch nicht gelesen werden.
- USB1.1- /2.0-, FireWire (IEEE-1394)- und PC-Card-Speichergeräte
- ZIP® und andere Wechselmedien



Der FTP-Server muss den passiven Modus für die Datenübertragung unterstützen. Um auch die Wiederherstellung direkt vom FTP-Server zu ermöglichen, teilen Sie das Archiv bei der Erstellung in Teile nicht größer als 2 Gb auf. Es wird empfohlen, für den Quellcomputer die Ports 20 und 21 für TCP- und UDP-Protokolle zu öffnen und den Windows-Dienst Routing und RAS auszuschalten.

## 3.2 Installation

Die Installation von Acronis True Image Echo Server für Windows erfolgt komfortabel durch einen Installationsassistenten. Folgen Sie den Schritten des Assistenten.



Wenn Sie eine Trial-Version von Acronis True Image Echo Server für Windows installiert haben, müssen Sie diese vor der Installation der Vollversion deinstallieren.



Wenn Sie im Installationsbildschirm auf das Symbol mit dem Fragezeichen klicken, starten Sie die Installationsanleitung mit weiteren Details zur Installation.

Entscheiden Sie im Schritt Setup-Typ, auf welche Weise Sie das Produkt installieren:

- **Typisch** - die am häufigsten genutzten Programmfeatures werden installiert (empfohlen für die meisten Benutzer).
- **Benutzerdefiniert** - erlaubt die Auswahl der zu installierenden Programmfeatures und deren Speicherort (empfohlen für erfahrene Benutzer). Dabei können Sie z.B. den Builder für bootfähige Notfallmedien (Acronis Media Builder) abwählen, z.B. weil Sie bereits über ein bootfähiges Notfallmedium verfügen. Wenn Sie den Builder für bootfähige Notfallmedien dagegen installieren, können Sie damit jederzeit ein solches Medium, dessen ISO-Image oder ein bootfähiges RIS-Paket erstellen, indem Sie die Erstellung im Programmhauptfenster von Acronis True Image Echo Server für Windows starten oder den Builder selbst ausführen. Ebenfalls zur Verfügung steht bei Installation von Acronis True Image Echo Server für Windows die Komponente Bart PE Plug-In für Acronis True Image Echo Server für Windows.





Obwohl Sie mit Acronis True Image Echo Server für Windows direkt unter Windows Backup-Archive erstellen können, könnte eine Wiederherstellung aber den Start von einem bootfähigen Notfallmedium erfordern. Deshalb ist die Installation des Builders (Acronis Media Builder) ebenso wie die Erstellung bootfähiger Notfallmedien dringend anzuraten.



Das bekannte Werkzeug Bart PE wird benutzt, um eine Windows-ähnliche Umgebung von CD zu starten. Anwendungen für diese Umgebung werden in Form von Plug-Ins installiert. Durch Auswahl dieses Plug-Ins während der Installation (in der typischen Installation ausgeschaltet) haben Sie die Möglichkeit, Acronis True Image Echo Server für Windows in die Bart-PE-Umgebung zu integrieren. Die dafür notwendigen Dateien werden zusammen mit den anderen Programmdateien im Installationsverzeichnis abgelegt.

- **Komplett** - alle Programmfeatures der Komponente werden installiert (erfordert den größten Speicherplatz).

Überprüfen Sie die Einstellungen: Sie sehen hier auch, welche Programmkomponenten in welchen Ordner installiert werden. Mit einem Klick auf **Fertig stellen** starten Sie den Kopiervorgang. Die Dateien werden auf die Festplatte kopiert, der Installationsfortschritt ist zu sehen.

Zum Abschluss der Installation muss der Computer neu gestartet werden. Bestätigen Sie die entsprechende Abfrage von Acronis True Image Echo Server für Windows-Setup.



Unmittelbar nach der Installation einer per Download erworbenen Version von Acronis True Image Echo Server für Windows oder nach Installation eines Updates sollten Sie ein bootfähiges Notfallmedium erstellen. Damit ist gewährleistet, dass immer die aktuellste Version der Software auch auf dem Notfallmedium zur Verfügung steht.



Bei der Installation erstellt Acronis True Image Echo Server für Windows ein neues Gerät im Gerätemanager (**Systemsteuerung** → **System** → **Hardware** → **Gerätemanager** → **Acronis Devices** → **Acronis True Image Backup Archive Explorer**). Deaktivieren oder deinstallieren Sie dieses Gerät nicht, es ist für das Mounten von Abbildarchiven als virtuelle Laufwerke erforderlich.

## Installation von Acronis Universal Restore (optional)

Acronis Universal Restore ist ein optionales Programm-Feature. Es kann separat erworben werden und wird mit einer eigenen Setup-Datei installiert. Acronis Universal Restore hat eine eigene Seriennummer, die bei der Installation eingegeben werden muss.

Die Installation kann nur erfolgen, wenn mindestens eine der folgenden Komponenten von Acronis True Image Echo Server für Windows installiert ist:

Acronis True Image Echo Server für Windows

Acronis Bootable Media Builder.



Nach der Installation integriert sich Acronis Universal Restore automatisch in die o.g. Komponenten. Sichtbar wird das in den Bezeichnungen der Komponenten. So ändert sich z.B. die Titelzeile von Acronis True Image Echo Server für Windows in Acronis True Image Echo Server für Windows mit Universal Restore.

### 3.3 Acronis True Image Echo Server für Windows extrahieren

Um Komponenten von Acronis True Image Echo Server für Windows auf einem Computer zu installieren, können Sie die nötigen Setup-Dateien auch separat verwenden. Dazu müssen Sie die Dateien einzeln extrahieren: Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag im Installationsmenü klicken, finden Sie den Befehl **Extrahieren**, mit dem Sie das für Microsoft Installer nötige Paket extrahieren. Dabei können Sie bestimmen, wo die Installationsdatei abgelegt wird. Acronis True Image Echo Server für Windows unterstützt Microsoft Installer (msiexec.exe) mit all seinen Befehlen.

#### Deinstallieren der Programmkomponenten

Sie können Acronis True Image Echo Server für Windows und eine installierte Komponente alternativ zum oben beschriebenen Verfahren über die Systemsteuerung von Windows deinstallieren.

1. Starten Sie die Windows-Systemsteuerung.
2. Schalten Sie in den Bereich **Software – Programme ändern oder entfernen**.
3. Markieren Sie die zu entfernende Komponente.
4. Klicken Sie auf **Entfernen**, um die gewählte Komponente zu deinstallieren.
5. Bestätigen Sie die Nachfrage und warten Sie die Vollendung der Handlungen ab.



Auch wenn Sie nicht ausdrücklich darauf hingewiesen werden sollten: Starten Sie den Rechner nach Abschluss der Deinstallation neu, um den Vorgang zu beenden.

### 3.4 Acronis True Image Echo Server für Windows ausführen

Es gibt zwei Varianten, um die Arbeit mit Acronis True Image Echo Server für Windows zu beginnen:

- Für die Ausführung im **normalen Modus** starten Sie Acronis True Image unter Windows mit dem Befehl **Start → (Alle) Programme → Acronis → Acronis True Image → Acronis True Image Echo Server für Windows** oder mit einem Klick auf das bei der Installation angelegte Symbol auf dem Windows-Desktop.

- Wenn Ihr Betriebssystem aus irgendeinem Grund nicht startet, können Sie den Acronis Startup Recovery Manager ausführen, der natürlich zuvor aktiviert sein muss (siehe Abschnitt »Acronis Startup Recovery Manager«). Um dieses Programm zu starten, drücken Sie während des Bootvorgangs die Taste **F11**, wenn die zugehörige Meldung zum Drücken dieser Taste auffordert. Acronis True Image Echo Server für Windows startet im **exklusiven Modus**, der die Wiederherstellung des Systems aus einem zuvor erstellten Abbild der Festplatte bzw. Partition erlaubt.



Wenn die Daten auf Ihrer Festplatte total zerstört sind und Sie deshalb gar nicht mehr starten können (oder Sie den Acronis Startup Recovery Manager nicht aktiviert haben), sollten Sie das während der Installation oder später erstellte bootfähige Notfallmedium benutzen. Beim Booten von diesem Medium wird Acronis True Image Echo Server für Windows automatisch ebenfalls im exklusiven Modus starten und die Wiederherstellung der beschädigten Partitionen ermöglichen.

# Kapitel 4. Acronis True Image Echo Server für Windows

Acronis True Image Echo Server für Windows bietet den GUI-Modus, den Kommandozeilen-Modus und kann zum Ausführen von XML-Skripten benutzt werden. Das nachfolgende Kapitel beschreibt die Aktionen, die im GUI-Modus möglich sind, der die breiteste Funktionalität bietet. Die Befehle für die Kommandozeile und das Scripting finden Sie in Kapitel 14, »Kommandozeile und Scripting«, Seite 115ff.


## 4.1 Das Programmhauptfenster



Nach dem Start des Programms über den Befehl **Start → (Alle) Programme → Acronis → TrueImage → Acronis True Image Echo Server für Windows** oder durch einen Klick auf das bei der Installation angelegte Desktopsymbol erscheint Acronis True Image Echo Server für Windows nach wenigen Augenblicken mit einer übersichtlichen und einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche (s. Abb. 1).



Zwischen den Steuerelementen in den Leisten, dem Menü und den Symbolen bestehen Beziehungen: Fast alle Aktionen sind über verschiedene Wege zu erreichen.



**Abb. 1: Die Programmoberfläche von Acronis True Image Echo Server für Windows**

### Werkzeugleiste

Die Symbole der Werkzeugleiste entsprechen den Befehlen der Menüs **Extras** und **Hilfe**. Wenn Sie mit der Maus auf ein Symbol zeigen, erscheint eine QuickInfo mit Informationen zur Aufgabe des Symbols.

## Hauptbereich

Als Standard zeigt das Programm die Operationen der Kategorie **Backup und Wiederherstellung**. Dabei sind drei Gruppen sichtbar: **Aktion wählen**, **Tasks verwalten** und **Weitere Aktionen**.

- Die Gruppe **Aktion wählen** enthält die folgenden Elemente:
  - **Backup** – Mit der Aktion **Backup** erstellen Sie entweder Backups einer Festplatte bzw. von Partitionen oder Backups ausgewählter Dateien und Verzeichnisse. Dazu verwendet Acronis True Image Echo Server für Windows Archivdateien, die auf verschiedensten Speichermedien gesichert werden können. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel 5, »Backup«.
  - **Wiederherstellung** – Die Aktion **Wiederherstellung** setzen Sie ein, wenn Sie beschädigte Partitionen oder Dateien rekonstruieren möchten. Dazu müssen Sie ein zuvor erzeugtes Archiv angeben und daraus das Element für die Wiederherstellung selektieren. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel 6, »Wiederherstellen von Backups«.
- Die Gruppe **Tasks verwalten** enthält die folgenden Elemente:
  - **Tasks** – Planung von Tasks für Backups oder die Validierung von Archiven und deren Verwaltung.
  - **Ereignisanzeige** – öffnet das Fenster der Ereignisanzeige. Die Ereignisanzeige informiert Sie über die Tätigkeiten, die Acronis True Image Echo Server für Windows ausgeführt hat. Nach einem Klick auf das Symbol **Ereignisanzeige** erscheint ein Fenster, in dem Sie die Informationen über gelungene oder misslungene Aktionen sichten. Die Ereignisanzeige wird auch gestartet, wenn Sie einen Doppelklick auf den rechten Bereich der Statusleiste ausführen. Falls Acronis True Image Echo Server für Windows beim Ausführen einer Aktion einen Fehler verursacht oder eine Handlung nicht ausführen kann, erscheint eine Dialogbox, die direkt auf die Ereignisanzeige verweist und Sie auffordert, die Details in der Ereignisanzeige nachzulesen. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel 11.2, »Ereignisanzeige«.
- Die Gruppe **Weitere Aktionen** enthält die folgenden Elemente:
  - **Backup-Archive durchsuchen und validieren** – Durchsuchen von File-Level-Archiven, Mounten von Abbildern von Festplatten/Partitionen als virtuelle Laufwerke, Ausführen der Aktionen zum Prüfen der Integrität von Archiven. Nähere Informationen finden Sie in Kapitel 10, »Operationen mit Archiven«.
  - **Festplatten verwalten** – Mit der Aktion **Festplatte klonen** übertragen Sie die Partitionen einer Festplatte auf eine andere Festplatte. Dieses Tool hilft Ihnen, eine neue, größere Festplatte für den Einsatz im Rechner vorzubereiten. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel 13.1, »Festplatte klonen«. Mit der Aktion **Festplatte hinzufügen** bereiten Sie eine neue Festplatte auf die Verwendung im Rechner vor. Damit haben Sie vor dem Aufspielen eines Betriebssystems die Möglichkeit, Partitionen anzulegen und mit einem Dateisystem Ihrer Wahl zu formatieren. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel 13.2,

»Festplatte hinzufügen«. Weitere Aktionen sind das Konvertieren von Basisdatenträgern in dynamische Datenträger und das Erstellen von dynamischen Volumes.

- **Acronis Startup Recovery Manager aktivieren** – Ein Klick auf das Symbol **Acronis Startup Recovery Manager aktivieren** richtet den Acronis Startup Recovery Manager ein. Mit diesem Tool können Sie Acronis True Image Echo Server für Windows durch einen Druck auf die Taste **F11** direkt beim Computerstart noch vor dem Start von Windows ausführen. Zusammen mit der Acronis Secure Zone haben Sie damit ein Werkzeug zur Hand, mit dem Sie den PC in den Zustand zum Zeitpunkt der Erstellung der Abbilddatei in die Acronis Secure Zone bringen. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt »Acronis Startup Recovery Manager«.
- **Systemwiederherstellung verwalten** – An- bzw. Ausschalten der Microsoft Windows Systemwiederherstellung und Einstellung der Optionen dafür direkt aus Acronis True Image Echo Server für Windows.
- **Bootfähiges Notfallmedium erstellen** – Ausführen der Aktionen zum Erstellen bootfähiger Notfallmedien. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt »So erstellen Sie ein Notfallmedium«.

## Programmhauptmenü

Das Programmhauptmenü bietet die Befehle **Aktionen**, **Ansicht**, **Extras** und **Hilfe**. Dabei enthält das Menü **Aktionen** die Liste der verfügbaren Aktionen einschließlich der Task-Planung.

Das Menü **Ansicht** enthält die Elemente für die Veränderung des Aussehens:

- **Symbolleiste** – enthält die Elemente zur Steuerung der Symbole
- **Seitenleiste** – schaltet die Seitenleiste an oder aus
- **Statusleiste** – schaltet die Statusleiste an oder aus

Das Menü **Extras** enthält die folgenden Elemente:

- **Acronis Secure Zone verwalten** – Erstellen, Löschen und Verändern der speziellen, versteckten Partition für das Speichern von Archiven (Acronis Secure Zone)
- **Acronis Startup Recovery Manager aktivieren** – Aktivierung des Boot-Managers für die Wiederherstellung (F11-Taste)
- **Backup-Archiv durchsuchen** – Durchsuchen von File-Level-Archiven oder Mounten von Abbildern von Festplatten/Partitionen als virtuelle Laufwerke
- **Backup-Archive validieren** – Ausführen der Integritätsprüfung von Archiven
- **Archiv konsolidieren** – anwendbar auf Archive, die mehr als ein Backup enthalten. Diese Aktion erstellt eine konsistente Kopie des Archivs mit der Möglichkeit, nicht mehr benötigte Backups auszu-schließen.

- **Backup in virtuelle Festplatte konvertieren** - konvertiert ein mit dem Programm erstelltes Disk-Image (.tib) in die Datei einer virtuellen Festplatte des gewählten Typs (.vmdk, .vhd, .hdd)
- **Bootfähiges Notfallmedium erstellen** - Ausführen der Aktionenzum Erstellen von bootfähigen Notfallmedien
- **Erstellen dynamischer Datenträger** - Erstellen von dynamischen Volumes auf Basisdatenträgern oder dynamischen Datenträgern
- **Konvertieren in dynamische Datenträger** - Konvertieren eines Basisdatenträgers in einen dynamischen Datenträger
- **Ereignisanzeige** - öffnet das Fenster der Ereignisanzeige
- **Optionen** - öffnet ein Fenster für die Bearbeitung der Standardoptionen für Backup bzw. Wiederherstellung, die Einstellung der Schriftart, die Konfiguration der Benachrichtigungen usw.

Das Menü **Hilfe** bietet den Zugriff auf die Online-Hilfe und die Informationen über Acronis True Image Echo Server für Windows.

## Statusleiste und Seitenleiste

Die Statusleiste von Acronis True Image Echo Server für Windows bietet aber nicht nur Informationen über den Status des Programms: Mit einem Doppelklick auf den rechten Bereich aktivieren Sie die Ereignisanzeige.

Die Seitenleiste enthält die Bereiche **Extras** und **Hilfe**. Mit den Pfeilen in den Titeln der Bereiche blenden Sie die Inhalte der Bereiche ein bzw. aus. Die Symbole sind mit den Befehlen in dem gleichnamigen Menü identisch. Die Symbole dieses Bereiches finden Sie auch in den Werkzeugleisten wieder.

## Benachrichtigungssymbol in der Taskleiste

Im Informationsbereich der Taskleiste von Windows informiert ein animiertes Icon bei allen Aktionen über die Tätigkeit von Acronis True Image Echo Server für Windows. Dieses Symbol ist also nicht sichtbar, wenn zwar das Hauptprogrammfenster zu sehen ist, aber keine Operation läuft. Es ist aber auch bei der Ausführung von geplanten Tasks im Hintergrund sichtbar.



**Abb. 2: Fortschrittsinformation bei laufender Operation**


Während der Backup-Erstellung unter Windows können Sie mit Hilfe dieses Symbols die Priorität des Prozesses zur Datensicherung nachträglich verändern. Voraussetzung dafür ist, dass im Infobereich der Taskleiste von Windows das Symbol erscheint, das auf die Arbeit von Acronis True Image Echo Server für Windows verweist. Wenn Sie mit

dem Mauszeiger darüber verweilen, erscheint in einer QuickInfo der Arbeitsfortschritt bei der Imageerstellung (s. Abb. 2).

Wenn Sie dieses Symbol lokalisiert haben, reicht ein Klick mit der rechten Maustaste auf das Symbol aus, um Zugriff auf weitere Befehle zu erhalten.

- Der Befehl **Status** blendet das Programmhauptfenster von Acronis True Image Echo Server für Windows ein, falls dieses zuvor ausgeblendet wurde.
- Der Befehl **Info** zeigt das Infofenster von Acronis True Image Echo Server für Windows mit Versions- und Build-Nummer (ebenso wie der Befehl **Hilfe** → **Info** im Programmhauptfenster).

Die wichtigste Einstellung bietet aber das Untermenü von **Priorität** (s. Abb. 3).



**Abb. 3: Veränderung der Priorität unter Windows**

Mit den jeweiligen Befehlen verringern Sie die normale Priorität des laufenden Prozesses (**Niedrig**), um anderen Anwendungen den Vorrang zu geben. Alternativ beschleunigen Sie die Abbilderstellung auf Kosten der anderen Anwendungen durch die Auswahl von **Hoch**.

## 4.2 Auf dem Server arbeiten

Mit Hilfe von Acronis True Image Echo Server für Windows können folgende Aktionen ausgeführt werden.

### Backup und Recovery

- **Backup und Wiederherstellung von Daten, inklusive von Systemfestplatten oder Partitionen.** Klicken Sie dazu auf **Backup** bzw. **Wiederherstellung** und folgen Sie dann den Anweisungen des Assistenten. Details finden Sie in Kapitel 5, »Backup«, Seite 34 ff., und Kapitel 6, »Wiederherstellen von Backups«, Seite 52.
- **Kontrolle der Ereignisse von Acronis True Image Operationen.** Klicken Sie auf Ereignisanzeige. Details finden Sie unter 11.2, »Ereignisanzeige«, Seite 101.
- **Einstellen von Backup- bzw. Wiederherstellungsoptionen.** Das betrifft z.B. die Benutzung der System- bzw. Netzwerkressourcen, die Vor-/Nach-Befehle usw. Details finden Sie unter 5.3, »Einstellung von Backup-Optionen« ab Seite 41, bzw. im Abschnitt 6.4, »Wiederherstellungsoptionen«, Seite 63.

- **Einstellung für Benachrichtigungen über die Operationen von Acronis True Image und Verfolgung der Operationen in der Windows-Ereignisanzeige.** Details finden Sie unter 11.1, »Benachrichtigungen«, Seite 100, und unter 11.3, »Ereignisverfolgung«, Seite 102.

### Task-Planung

- **Planen von Backup-Operationen und Aktionen zum Validieren von Backups.** Klicken Sie auf **Tasks anzeigen**, um in das zugehörige Programmfenster zu gelangen. Klicken Sie auf **Erstellen** und folgen Sie dann den Anweisungen des Assistenten. Details finden Sie in Kapitel 7, »Tasks planen«, Seite 71.
- **Ausführen, Unterbrechen, Bearbeiten, Klonen, Umbenennen und Löschen von Backup- und Validierungs-Tasks.** Klicken Sie dazu auf **Tasks anzeigen**, um in das zugehörige Programmfenster zu gelangen. Weitere Details finden Sie in Kapitel 7, »Tasks planen«, Seite 71.

### Verwaltung von Archiven

- **Durchsuchen der Inhalte von Archiven aller Art und Wiederherstellung ausgewählter Dateien und Verzeichnisse aus beliebigen Archiven.** Klicken Sie auf **Backup-Archive durchsuchen und validieren** in der Gruppe **Extras** oder wählen Sie die Kategorie **Backup-Archive** in der Seitenleiste, um in das Fenster **Backup-Archive verwalten** zu wechseln. Wählen Sie dann **Backup-Archiv durchsuchen** und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten. Details finden Sie im Abschnitt »Archiv durchsuchen« ab Seite 94.
- **Überprüfung von Backuparchiven unabhängig von deren Position auf einem lokalen Computer, im Netzwerk oder auf einem Wechseldatenträger.** Klicken Sie dazu auf **Backup-Archive validieren** und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten. Details finden Sie unter 10.1, »Validieren von Backup-Archiven«, Seite 92.
- **Konsolidieren von Backups in einem Archiv.** Klicken Sie auf **Archiv konsolidieren** und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten. Details finden Sie unter 10.5, »Backups konsolidieren«, Seite 97.
- **Konvertieren von Disk-Images in Dateien für virtuelle Festplatten eines zuvor gewählten Typs (.vdmk; .vhd, hdd) -** Klicken Sie auf **Backup in virtuelle Festplatte konvertieren** und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten. Details finden Sie in Abschnitt »Konvertieren von Disk-Images in virtuelle Festplatten«, Seite 109f.
- **Mounten von Partitions-Images für das Durchsuchen und Modifizieren ihres Inhalts oder für die Wiederherstellung ausgewählter Dateien und Verzeichnisse.** Klicken Sie auf **Backup-Archive durchsuchen und validieren** in der Gruppe **Extras** oder wählen Sie die Kategorie **Backup-Archive** in der Seitenleiste, um in das Fenster **Backup-Archive verwalten** zu wechseln. Wählen Sie dann **Abbild anschließen (mounten)** und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten. Details finden Sie in Abschnitt 10.3, »Abbild anschließen (mounten)«, Seite 95.



- **Abschalten eines zuvor gemounteten Partitions-Images** - Klicken Sie auf **Backup-Archive durchsuchen und validieren** in der Gruppe **Extras** oder wählen Sie die Kategorie **Backup-Archive** in der Seitenleiste, um in das Fenster **Backup-Archive verwalten** zu wechseln. Wenn Sie mit der Aktion **Abbild anschließen (mounten)** mit einer Abbilddatei ein temporäres Laufwerk erzeugt haben, dann hebt die Aktion **Abbild abschalten** die Zuordnung auf und gibt die Abbilddatei frei. Nähere Informationen finden Sie in Abschnitt 10.4, »Abbild abschalten«, Seite 96.

### Verwaltung von Festplatten

- **Acronis Secure Zone verwalten (Erstellen, Löschen, Verändern, Kennwort setzen oder entfernen)**. Klicken Sie auf **Acronis Secure Zone verwalten** und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten. Details finden Sie unter Kapitel 8, »Acronis Secure Zone«, Seite 80 ff.
- **Acronis Startup Recovery Manager aktivieren**. Klicken Sie auf **Acronis Startup Recovery Manager aktivieren** und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten. Details finden Sie unter 8.2, »Acronis Startup Recovery Manager«, Seite 84ff.
- **Konvertieren von Basisdatenträgern in dynamische Datenträger**. Klicken Sie auf **Konvertieren in dynamische Datenträger** und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten. Details finden Sie unter »Konvertieren in einen dynamischen Datenträger«, Seite 67ff.
- **Erstellen eines dynamischen Volumes**. Wählen Sie **Extras → Erstellen dynamischer Datenträger** und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten. Details finden Sie in »Dynamische Volumes erstellen«, Seite 68.
- **Übertragen des Systems auf eine neue Festplatte**. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel 13.1, »Festplatte klonen«.
- **Formatieren von Partitionen auf einer neuen Festplatte**. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel 13.2, »Festplatte hinzufügen«.

### Andere Werkzeuge

- **Erstellen von bootfähigen Notfallmedien, deren ISO-Images oder RIS-Packages**. Details finden Sie unter Kapitel 9, »Bootfähige Notfallmedien«, Seite 87ff.
- **Systemwiederherstellung verwalten**. An- bzw. Ausschalten der Microsoft Windows Systemwiederherstellung und Einstellung der Optionen dafür direkt aus Acronis True Image Echo Server für Windows.

Einige dieser Aktionen können auch im Kommandozeilen-Modus erfolgen. Informationen über den Kommandozeilen-Modus von Acronis True Image Echo Server für Windows finden Sie in Kapitel 14, »Kommandozeile und Scripting«, Seite 115ff.

## Kapitel 5. Backup

Mit Acronis True Image können Sie entweder Backups einer gesamten Festplatte (Partition) oder von ausgewählten Dateien und Verzeichnissen erstellen.

- Mit einem Festplatten-Backup können Sie ein Backup-Archiv einer Festplatte erstellen, einschließlich aller Betriebssysteme, Anwendungen und Konfigurations-Dateien, Software-Updates, persönlicher Einstellungen und aller Daten.
- Bei Benutzung eines Datei-Backups sind Sie in die Lage versetzt, ausgewählte Dateien und Verzeichnisse zur Sicherung auszuwählen.

Ausgangspunkt ist in beiden Fällen der Assistent zur Erstellung von Backups. Das Programmhauptfenster von Acronis True Image Echo Server für Windows enthält das Symbol **Backup**. Nach einem Doppelklick auf dieses Symbol startet der Assistent zur Erstellung von Backups mit einer Begrüßung.

Nach einem Klick auf **Weiter** haben Sie im zweiten Schritt die Wahl, ob Sie vollständige Festplatteninhalte oder ausgewählte Dateien und Ordner sichern möchten.

- Sichern Sie Dateien und Ordner, wenn Sie nicht beabsichtigen, Ihr Betriebssystem zusammen mit allen Einstellungen und Anwendungen wiederherzustellen, aber dennoch Wert auf die Sicherheit aktueller Daten (z.B. eines aktuellen Projekts) legen. Dazu wählen Sie im Assistentenschritt zur Auswahl der Backup-Methode das Backup für Dateien und Verzeichnisse. Dieses Verfahren reduziert die Archivgröße, reduziert also den Speicherplatzbedarf und mögliche Kosten für Wechseldatenträger.
- Sichern Sie vollständige Festplatteninhalte oder ausgewählte Partitionen, wenn Sie ein solches Backup benötigen. Ein Backup der gesamten Systemfestplatte (Erstellung eines Festplattenabbilds) benötigt mehr Speicherplatz, ermöglicht aber die Wiederherstellung des Systems in Minuten, falls Fehler an den Daten oder Hardwarefehler auftreten. Zusätzlich ist die Abbilderstellung schneller als das Kopieren ganzer Dateien und kann den Backup-Prozess signifikant beschleunigen, wenn es sich um das Backup großer Datenmengen handelt.




Acronis True Image Echo Server für Windows bietet die Möglichkeit, nur die Änderungen in die bestehenden Archive aufzunehmen. Zu den Unterschieden und Einsatzzwecken der verschiedenen Backup-Methoden lesen Sie nach im Abschnitt 2.2, »Vollständige, inkrementelle und differentielle Backups«, Seite 12ff.

### 5.1 Backup von Dateien und Verzeichnissen (File-Backup)

Um ein Backup von ausgewählten Dateien bzw. Verzeichnissen zu erstellen, starten Sie zunächst den Assistenten mit einem Klick auf

**Backup** im Bereich **Aktion wählen**. Aktivieren Sie dann im zweiten Schritt die Option **Dateien und Ordner**.




**Abb. 4: Auswahl der zu sichernden Dateien und Verzeichnisse**

Wählen Sie im linken Teil des Assistentenfensters die gewünschten Dateien und Verzeichnisse. Sie können ein beliebiges Set von Dateien und Verzeichnissen, Partitionen, Festplatten und ganzen Computern für ein Backup zusammenstellen. Wenn Sie ein Verzeichnis wählen, werden alle Unterverzeichnisse und darin enthaltene Dateien automatisch eingeschlossen.



Wenn Sie eine Partition, Festplatte oder einen Computer wählen, werden alle Dateien einschließlich des Systems, versteckter Dateien und temporärer Dateien gesichert. Dennoch ist mit diesem Archiv **keine** Wiederherstellung dieser Festplatte (Partition, Computer) möglich.

Der nächste Schritt dient dem Ausschluss von Quelldateien (s. Abb. 5). Wenn Sie Verzeichnisse für ein Backup auswählen, wird zunächst der vollständige Verzeichnisinhalt für ein Backup ausgewählt, also auch versteckte und Systemdateien bzw. -Verzeichnisse. Sie können diese für ein Backup nicht notwendigen Dateien aus der Auswahl für das Backup ausschließen und eine Maske für den Ausschluss spezieller Dateierweiterungen erstellen.



**Abb. 5: Ausschluss von Dateien aus dem zu erstellenden Backup**

Für die Auswahl haben Sie folgende Varianten:

- Aktivieren Sie **Alle versteckten Dateien und Verzeichnisse ausschließen**, damit diese Elemente nicht in das Backup-Archiv aufgenommen werden.
- Aktivieren Sie **Alle Systemdateien und -verzeichnisse ausschließen**, damit diese Elemente nicht in das Backup-Archiv aufgenommen werden.
- Um ausgewählte Dateien nicht in das Backup-Archiv aufzunehmen, aktivieren Sie **Alle Dateien ausschließen, die mit folgenden Kriterien übereinstimmen** und klicken Sie auf **Hinzufügen**, um ein Ausschlusskriterium zu erstellen. Alternativ klicken Sie auf **Bearbeiten**, um ein zuvor gewähltes Ausschlusskriterium zu bearbeiten.

Sie können explizit Dateinamen für den Ausschluss aus dem Dateibereich für das Backup angeben:

- **file.ext** - alle Dateien mit diesem Namen werden ausgeschlossen.
- **C:\file.ext** - nur die Datei **file.ext** wird ausgeschlossen.

Sie können auch mit Platzhaltern (Wildcards) arbeiten:

- **\*.ext** - Alle Dateien mit der Erweiterung **.ext** werden ausgeschlossen.
- **C:\\*.ext** - Dateien in der Root von Partition **C** mit der Erweiterung **.ext** werden ausgeschlossen.
- **f\_name.\*** - Dateien mit beliebiger Erweiterung und dem Namen **f\_name** werden ausgeschlossen.

- **??name.ext** - alle Dateien mit der Erweiterung .ext, deren Namen aus sechs Buchstaben bestehen - beginnend mit zwei beliebigen Zeichen (??) und endend mit **name** - werden ausgeschlossen.
- Um ein zuvor gewähltes Ausschlusskriterium zu löschen, klicken Sie auf **Entfernen**.
- Um alle definierten Kriterien zu löschen, klicken Sie auf **Alle entfernen**.

Anschließend erfolgt die Auswahl des Speicherorts für die Backup-Archivdatei. Acronis True Image Echo Server für Windows ermöglicht das Ablegen einer Archivdatei auf einem Speichergerät Ihrer Wahl.

Wählen Sie den Speicherort im Verzeichnisbaum. Im Eingabefeld **Dateiname** tragen Sie den Namen für die Backup-Archivdatei ein. Das Programm kann automatisch einen Namen erzeugen, wenn Sie auf das Symbol **Neuen Dateinamen erzeugen** am rechten Rand des Eingabefeldes klicken. Falls bereits eine Archivdatei mit dem gleichen Namen vorhanden ist, wird Acronis True Image Echo Server für Windows nachfragen, ob Sie diese überschreiben möchten.

- Wenn Sie ein inkrementelles Backup erstellen wollen, dann wählen Sie das zuletzt erstellte vollständige oder inkrementelle Backup, das verfügbar ist.



Falls Sie das vollständige und alle darauf basierenden inkrementellen Erweiterungen in einem Verzeichnis verwalten, spielt es keine Rolle, welche Archivdatei Sie wählen. In diesem Fall erkennt Acronis True Image Echo Server für Windows diese Kette als ein zusammengehörendes Archiv. Wenn dagegen aber die inkrementellen Erweiterungen auf mehreren Wechseldatenträgern gespeichert sind, müssen Sie unbedingt die letzte Archivdatei angeben, da es sonst bei der Wiederherstellung zu Problemen kommen könnte.

- Wenn Sie ein differentiell Backup erstellen möchten, wählen Sie das vollständige Backup, das als Basis dienen soll, oder eine bereits erstellte differentielle Erweiterung. In beiden Fällen wird das Programm eine neue differentielle Archivdatei erstellen.



Ein FTP-Server als Speicherort muss den passiven Modus für die Datenübertragung unterstützen. Um auch die Wiederherstellung direkt vom FTP-Server zu ermöglichen, teilen Sie das Archiv bei der Erstellung in Teile nicht größer als 2 Gb auf.

Danach stellen Sie den Modus der Backuperstellung ein. Sie haben die Wahl zwischen einem vollständigen, einem inkrementellen und einem differentiellen Backup. Genaue Informationen lesen Sie im Abschnitt 2.2, »Vollständige, inkrementelle und differentielle Backups«, Seite 12ff.

Im nachfolgenden Schritt können Sie die Standardoptionen kontrollieren, bearbeiten oder einfach benutzen (Option **Standardoptionen benutzen**) bzw. alternativ abweichend von den Standardoptionen manuell für dieses eine Backup besondere Optionen festlegen (**Optionen manuell verändern**).

Mit einem aussagekräftigen Kommentar stellen Sie sicher, dass Sie das erstellte Archiv später genau identifizieren können.

Sie haben im abschließenden Schritt noch die Möglichkeit, mit der Schaltfläche **Zurück** die Schritte zu kontrollieren und bei Bedarf zu verändern. Abschließend klicken Sie auf **Fertig stellen**, wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind. In diesem Fall erstellt Acronis True Image Echo Server für Windows das gewünschte Backup.

Acronis True Image Echo Server für Windows zeigt nun die jeweilige Aktion an, deren voraussichtliche Dauer und den Fortschritt, den die Arbeit des Programms nimmt. Dieses Fenster **Fortschritt der Operation** können Sie mit einem Klick auf **Ausblenden** verschwinden lassen. In diesem Fall können Sie entweder mit dem Programmhauptfenster weitere Aktionen vorbereiten oder das Programmhauptfenster schließen. Acronis True Image Echo Server für Windows arbeitet in beiden Fällen weiter. Sobald die Abbilderstellung beendet ist, meldet Acronis True Image Echo Server für Windows den erfolgreichen Abschluss der Aktion.



Acronis True Image Echo Server für Windows arbeitet wie folgt: Auch beim Backup einzelner Dateien wird auf Sektorebene gesichert, sofern es sich um ein lokales Laufwerk handelt. Zugriffsverweigerungen durch das Betriebssystem oder bei geöffneten Dateien treten in diesem Fall nicht auf. Eine Änderung von Dateien nach Beginn der Sicherung (Snapshot) fließt aber ebenfalls nicht mehr in die aktuelle Sicherung mit ein. Im Unterschied dazu werden Dateien von Netzlaufwerken auf Dateibasis gesichert, so dass dabei Zugriffsverweigerungen auftreten können.



Sie können die Priorität des laufenden Prozesses nach einem Klick mit der rechten Maustaste auf das Symbol in der Taskleiste von Windows verändern.



Achten Sie beim Brennen von Archiven auf Wechseldatenträgern unbedingt darauf, dass Sie die Datenträger in der richtigen Reihenfolge beschriften. Sie müssen den Datenträgerstapel bei einer möglichen Wiederherstellung in der richtigen Reihenfolge abarbeiten.



Um die Details eines beendeten Tasks zu kontrollieren, können Sie die Ereignisanzeige benutzen.

## 5.2 Backup von Festplatten und Partitionen (Disk-Imaging)

Zur Vorbereitung einer Abbilderstellung sollten Sie genau überlegen, welche Partition Sie sichern möchten und welchen Ort Sie für die Speicherung der Abbildarchivdatei verwenden. Sie sollten sich vorab über den freien Speicherplatz auf dem Zieldatenträger informieren.

Um ein Backup von ausgewählten Partitionen oder ganzen Festplatten zu erstellen, starten Sie zunächst den Assistenten mit einem Klick auf **Backup** im Bereich **Aktion wählen**. Aktivieren Sie dann im zweiten

Schritt die Option zum Sichern von vollständigen Festplatteninhalten oder ausgewählter Partitionen **Mein Computer**.

1. Im Assistenten wählen Sie danach eine oder mehrere Partitionen bzw. Festplatten aus, die gesichert werden sollen. Dazu aktivieren Sie das jeweils zugeordnete Kontrollkästchen.



Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine der gelisteten Partitionen klicken, erscheint ein Kontextmenü mit dem Befehl **Eigenschaften**. Wenn Sie diesen Befehl nutzen, aktiviert Acronis True Image Echo Server für Windows ein Infofenster, das die Eigenschaften des markierten Objekts zeigt. Sie finden allgemeine Informationen über den belegten Speicherplatz und das Dateisystem. Besonders wichtig ist die Information über eventuelle Fehler im Dateisystem, die Sie noch vor der Abbilderstellung korrigieren sollten.

2. Im nachfolgenden Schritt wählen Sie einen Speicherort und einen Dateinamen für das Abbildarchiv aus. Acronis True Image Echo Server für Windows hilft dabei mit zwei kleinen Schaltflächen:

- Über dem Bereich mit der Datenstruktur finden Sie die Schaltfläche **Neuen Ordner erstellen**. Sie können also im Verzeichnisbaum einen Datenträger selektieren und dann einen neuen Ordner erstellen.
- Rechts neben dem Eingabefeld **Dateiname** finden Sie eine Schaltfläche, mit der Sie einen Dateinamen generieren können, sobald Sie den Speicherort angegeben haben.



Falls Sie die Abbildarchivdatei einer Partition auf der zu sichernden Partition ablegen wollten, macht Acronis True Image Echo Server für Windows darauf aufmerksam: Sie sollten das Abbild einer Partition auf einer anderen Partition ablegen, da sonst im Fehlerfall mit der Partition gleichzeitig deren Sicherheitskopie verloren geht.

- Wenn Sie ein inkrementelles Backup erstellen wollen, dann wählen Sie das zuletzt erstellte vollständige oder inkrementelle Backup, das verfügbar ist.



Falls Sie das vollständige und alle darauf basierenden inkrementellen Erweiterungen in einem Verzeichnis verwalten, spielt es keine Rolle, welche Archivdatei Sie wählen. In diesem Fall erkennt Acronis True Image Echo Server für Windows diese Kette als ein zusammengehörendes Archiv. Wenn dagegen aber die inkrementellen Erweiterungen auf mehreren Wechseldatenträgern gespeichert sind, müssen Sie unbedingt die letzte Archivdatei angeben, da es sonst bei der Wiederherstellung zu Problemen kommen könnte.

- Wenn Sie ein differentiell Backup erstellen möchten, wählen Sie das vollständige Backup, das als Basis dienen soll, oder eine bereits erstellte differentielle Erweiterung. In beiden Fällen wird das Programm eine neue differentielle Archivdatei erstellen.



Ein FTP-Server als Speicherort muss den passiven Modus für die Datenübertragung unterstützen. Um auch die Wiederherstellung direkt vom FTP-Server zu ermöglichen, teilen Sie das Archiv bei der Erstellung in Teile nicht größer als 2 Gb auf.



3. Entscheiden Sie, welchen **Modus zur Abbilderstellung** Sie wählen möchten. Sie haben die Wahl zwischen einem vollständigen, einem inkrementellen und einem differentiellen Backup. Genaue Informationen lesen Sie Abschnitt 2.2, »Vollständige, inkrementelle und differentielle Backups«, Seite 12ff.
4. Im nachfolgenden Schritt können Sie die Standardoptionen für das Backup kontrollieren, bearbeiten oder einfach benutzen (Option **Standardoptionen benutzen**) bzw. alternativ abweichend von den Standardoptionen manuell für dieses eine Backup besondere Optionen festlegen (**Optionen manuell verändern**).



Verwenden Sie bei der Einrichtung der Backup-Option **Schutz des Archivs** für ein Kennwort bei der Abbilderstellung keine Sonderzeichen. Da der Zeichensatz von Windows und dem Linux-Notfallsystem verschieden ist, werden Sonderzeichen von beiden Systemen unterschiedlich gehandhabt und können daher Probleme erzeugen.

5. Anschließend geben Sie einen aussagekräftigen Kommentar zu dem Abbild ein. Er soll später helfen, das Abbild zu identifizieren.
6. Sie haben im abschließenden Schritt noch die Möglichkeit, mit der Schaltfläche **Zurück** die Schritte zu kontrollieren und bei Bedarf zu verändern. Abschließend klicken Sie auf **Fertig stellen**, wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind. In diesem Fall erstellt Acronis True Image Echo Server für Windows das gewünschte Backup.

Acronis True Image Echo Server für Windows zeigt nun die jeweilige Aktion an, deren voraussichtliche Dauer und den Fortschritt, den die Arbeit des Programms nimmt. Dieses Fenster **Fortschritt der Operation** können Sie mit einem Klick auf **Ausblenden** verschwinden lassen. In diesem Fall können Sie entweder mit dem Programmhauptfenster weitere Aktionen vorbereiten oder das Programmhauptfenster schließen. Acronis True Image Echo Server für Windows arbeitet in beiden Fällen weiter. Sobald die Abbilderstellung beendet ist, meldet Acronis True Image Echo Server für Windows den erfolgreichen Abschluss der Aktion.



Sie können die Priorität des laufenden Prozesses nach einem Klick mit der rechten Maustaste auf das Symbol in der Taskleiste von Windows verändern.



Achten Sie beim Brennen von Archiven auf Wechseldatenträger unbedingt darauf, dass Sie die Datenträger in der richtigen Reihenfolge beschriften. Sie müssen den Datenträgerstapel bei einer möglichen Wiederherstellung in der richtigen Reihenfolge abarbeiten.



Um die Details eines beendeten Tasks zu kontrollieren, können Sie die Ereignisanzeige benutzen.




Der Unterschied zwischen dem Verfahren zur Erstellung eines Abbildarchivs in der Acronis Secure Zone und dem beschriebenen Verfahren besteht nur darin, dass Sie für das Abbildarchiv in der Acronis Secure Zone keinen Dateinamen angeben können, da dort nur ein Abbildarchiv existieren kann. Beachten Sie, dass die Acronis Secure Zone zwei Archive aufnehmen kann: ein Datenarchiv und ein Abbildarchiv, die beide separat inkrementell oder differentiell erweitert werden können.



## 5.3 Einstellung von Backup-Optionen

Starten Sie in Acronis True Image Echo Server für Windows mit einem Klick auf **Extras** → **Optionen** eine Dialogbox, in der Sie die Einstellungen von Acronis True Image Echo Server für Windows verändern.

Das Fenster **Optionen** enthält zwei Bereiche: links die Kategorien und rechts die zugehörigen Parameter.



**Abb. 6: Veränderung der Backup-Optionen**

Sie können die **Standardoptionen** für das Backup (z.B. Aufteilung des Archivs, Komprimierungsrate, Kennwortschutz und Überprüfung des Backups nach Erstellung) bearbeiten und für die spätere Verwendung speichern. Dazu dient der Zweig **Standardoptionen für Backup** (s. Abb. 6).

Alternativ kontrollieren und bearbeiten Sie die Standardoptionen für das Backup im Assistenten. Wenn Sie mit der Veränderung der Optionen fertig sind, klicken Sie auf **Weiter**, um die Änderungen zu übernehmen und für die spätere Wiederverwendung zu speichern.



Anstelle der eingestellten Standardoptionen können Sie für jeden Backup-Vorgang abweichend von den Standardoptionen eigene Einstellungen treffen, wenn Sie die Option **Optionen manuell verändern** im Assistenten wählen und anschließend auf **Weiter** klicken. Die Einstellungen sind analog zum nachfolgenden Ablauf zu verändern.

### Schutz des Archivs

Für den Schutz eines Archivs bietet Acronis True Image Echo Server für Windows einen Schutz auf Kennwort-Basis für das Archiv und eine Verschlüsselung.

### Kennwortschutz

Ein Archiv kann mit einem Kennwort geschützt werden. Die Standardoptionen sehen keinen Schutz des Archivs vor. Um ein Archiv zu schützen,

tragen Sie ein Kennwort ein und bestätigen Sie dieses im zweiten Eingabefeld. Ein Kennwort sollte aus mindestens acht Zeichen bestehen und sowohl Buchstaben (am besten Groß- und Kleinbuchstaben) als auch Ziffern enthalten, um es sicherer zu machen.



Verwenden Sie keine Sonderzeichen oder deutschen Umlaute in Kennwörtern. Da ein vom Notfallmedium gestartetes Acronis True Image Echo Server für Windows einen anderen Zeichensatz verwendet als unter Windows, könnte in solchen Fällen das Kennwort nicht richtig interpretiert werden und der Zugriff auf die gesicherten Daten scheitern.



Wenn Sie auf ein kennwortgeschütztes Archiv zugreifen möchten, wird Acronis True Image Echo Server für Windows in einem besonderen Fenster nach dem Kennwort fragen. So erhalten nur autorisierte Benutzer Zugriff auf die gesicherten Daten.



Archive, die in der Acronis Secure Zone, abgelegt werden, können nicht durch ein (eigenes) Kennwort gesichert werden. Um solche Archiv zu schützen, müssen Sie das Kennwort für die gesamte Acronis Secure Zone einrichten.

### Verschlüsselung

Wenn das Kennwort gesetzt ist, können Sie für erhöhte Sicherheitsansprüche eine Verschlüsselung des Backups mit dem verbreiteten Industriestandard AES aktivieren. Das Kennwort wird zur Erzeugung eines Schlüssels benutzt, der sich in seiner Länge unterscheiden kann. Sie haben die Wahl zwischen vier Varianten bzw. Schlüssellängen: Keine Verschlüsselung oder Schlüsselstärken von 128, 192 oder 256 Bit. Voreinstellung sind **128 Bit**. Je länger der Schlüssel ist, desto sicherer sind die Daten, aber auch die nötige Zeit für die Verschlüsselung ist dann länger.

### Ausschluss von Quelldateien

Die Einstellungen in diesem Zweig sind mit denen identisch, die im Abschnitt 5.1, »Backup von Dateien und Verzeichnissen (File-Backup)«, auf Seite 35 beschrieben sind. Die Einstellungen gelten nur für das File-Backup: Beim Disk-Imaging sind diese Einstellungen ohne Bedeutung.

### Vor/Nach-Befehle

Sie können Befehle spezifizieren (oder Batch-Dateien), die automatisch vor oder nach dem Backup ausgeführt werden. Damit können Sie z.B. Windows-Prozesse starten oder stoppen oder Ihre Daten vor dem Start des Backups auf Viren prüfen.

Um Befehle (Batch-Dateien) zu spezifizieren:

- Wählen Sie den vor dem Backup auszuführenden Befehl im Feld **Vor Backup**. Um einen neuen Befehl zu erstellen oder eine neue Batch-Datei auszuwählen, klicken Sie auf **Bearbeiten**.

- Wählen Sie den nach dem Ende des Backups auszuführenden Befehl im Feld **Nach Backup**. Um einen neuen Befehl zu erstellen oder eine neue Batch-Datei auszuwählen, klicken Sie auf **Bearbeiten**.



Die Deaktivierung des Kontrollkästchens **Operationen nicht ausführen, bevor die Ausführung der Befehle komplett ist**, die als Standard aktiviert ist, wird dem Backup-Prozess gestatten, parallel zur Ausführung Ihrer Befehle zu arbeiten.

## Datenbankunterstützung

Eine Vielzahl von Diensten in Windows, einschließlich der Mail- und Datenbankserver wie Microsoft Exchange oder Microsoft SQL Server, arbeitet mit einer Menge geöffneter Dateien. Deshalb bevorzugen es viele Systemadministratoren, die Arbeit der Prozesse dieser Dienste während der Erzeugung der Abbildarchivdatei zu stoppen.

### VSS (Volume Shadow Copy Service)

Benutzer von Microsoft Windows Server 2003 können die Option **Microsoft Volume Shadow Copy Service benutzen** aktivieren, um die Unterstützung von Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) für die Bewahrung der Konsistenz der Daten beim Backup zu aktivieren.

Wenn Ihre Datenbank mit **Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS)** kompatibel ist, dann aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Microsoft VSS-Unterstützung einschalten** im Fenster **Datenbankunterstützung**. Diese Einstellung wird dafür sorgen, dass die Datenbank alle Transaktionen beendet, bevor das Backup startet. Beispiele für VSS-unterstützende Datenbanken sind Exchange, Oracle und SQL Server.

### Vor-/Nach-Befehle für Datenerfassung (Snapshot)

Da die Unterstützung mit den Microsoft Volume Shadow Copy Services nur für Server-Betriebssysteme neuer als Windows Server 2003 zur Verfügung steht, können Sie Batch-Dateien erstellen. Diese Batch-Dateien helfen Ihnen, die ausgewählten Dienste direkt vor der Erstellung des Snapshots durch Acronis True Image Echo Server für Windows zu stoppen und danach automatisch wieder zu starten. Die Erstellung des Snapshots dauert nur wenige Sekunden, so dass sich diese Unterbrechung der Dienste kaum bemerkbar macht.

1. Um die entsprechenden Batchdateien zu erzeugen, starten Sie einen beliebigen Texteditor und tragen in das Textdokument die Befehle für das Stoppen der notwendigen Dienste ein. Das sind z.B. Befehle wie:
  - net stop msexchangesa /y /y
  - net stop "Microsoft Exchange Routing Engine"
2. Abschließend geben Sie der Datei einen aussagekräftigen Namen wie z.B. »stop\_services.bat« und legen diese auf dem Computer ab. Sie sollten dabei sicherstellen, dass Acronis True Image Echo Server für Windows diese Dateien unter allen Umständen findet.
3. Wiederholen Sie nun das beschriebene Verfahren mit der Erstellung einer Batchdatei, die die gestoppten Dienste wieder startet. Nennen

Sie diese z.B. zur Unterscheidung »start\_services.bat«. Diese könnte Befehle enthalten wie:

- net start "Microsoft Exchange System Attendant"
  - net start "Microsoft Exchange Event"
  - net start "Microsoft Exchange IMAP4"
  - net start "Microsoft Exchange MTA Stacks"
  - net start "Microsoft Exchange POP3"
  - net start "Microsoft Exchange Routing Engine"
4. Tragen Sie den Dateinamen »stop\_services.bat« in das Eingabefeld **Befehl vor Datenerfassung** ein.
  5. Tragen Sie den Dateinamen »start\_services.bat« in das Eingabefeld **Befehl nach Datenerfassung** ein.
  6. Bestätigen Sie die Einstellungen mit einem Klick auf **OK**. Danach müssen Sie beim Start einer Imageerstellung keinerlei Dateninkonsistenzen mehr befürchten.



Die Deaktivierung des Kontrollkästchens **Operationen nicht ausführen, bevor die Ausführung der Befehle komplett ist**, die als Standard aktiviert ist, wird dem Backup-Prozess gestatten, parallel zur Ausführung Ihrer Befehle zu arbeiten.

### Multi Volume Snapshot

Wenn Sie Daten sichern möchten, die über mehrere Volumes verteilt sind, und Sie deren Konsistenz sicherstellen möchten (z.B. bei einer Datenbank, die sich über die Volumes erstreckt), dann aktivieren Sie diese Funktion. In diesen Fällen wird ein einzelner Snapshot für alle Volumes erstellt und für die Erstellung des Backups benutzt. Wenn diese Funktion ausgeschaltet ist (Standardeinstellung) werden die Snapshots für die Volumes nacheinander erstellt.

### Komprimierungsrate

Sie können die Komprimierungsrate für eine Backup-Archivdatei spezifizieren. Lesen Sie die Informationen, die Sie nach Aktivierung einer Option im Bereich **Beschreibung** finden.

- **Ohne** - die Daten werden ohne jede Kompression gesichert, was die Größe des Backup-Archivs bedeutend steigern kann.
- **Normal** - empfohlene und als Standard genutzte Komprimierungsrate
- **Hoch** - höhere Komprimierung des Backup-Archivs
- **Maximum** - maximale Komprimierung des Backup-Archivs, benötigt unter Umständen aber eine längere Zeit für die Erstellung



Die optimale Komprimierungsrate hängt vom Typ der Dateien ab, die gesichert werden. Beispielsweise wird selbst die maximale Komprimierung die Dateigröße einer Archivdatei nicht wesentlich verringern, die bereits komprimierte Daten enthält - z.B. .zip-, .rar-, .jpg-, .pdf- oder .mp3-Dateien.

Üblicherweise nutzen Sie die normale Kompression. Sie könnten aber z.B. die maximale Kompression für Wechseldatenträger verwenden, um die Zahl der erforderlichen Datenträger zu verringern.

## Backup-Performance

Die drei verfügbaren Optionen haben mehr oder weniger spürbaren Einfluss auf die Performance des Backup-Prozesses. Die Wirkung ist abhängig von der Systemkonfiguration und den physikalischen Eigenschaften der Geräte.

- Die Veränderung der Prozesspriorität für das Backup kann diesen Prozess schneller oder langsamer als normal ablaufen lassen (je nachdem, wofür Sie sich entscheiden), beeinflusst aber auch den Ablauf der anderen Programme. Die Priorität eines jeden Prozesses, der in einem System läuft, bestimmt den Grad der CPU-Benutzung und der Systemressourcen, die dem Prozess zugeordnet werden. Das Herabsetzen der Backup-Priorität wird mehr Ressourcen für andere CPU-Tasks freisetzen. Das Heraufsetzen der Backup-Priorität kann den Backup-Prozess beschleunigen, indem Ressourcen von anderen gleichzeitig laufenden Prozessen abgezogen werden. Der Effekt ist aber abhängig von der totalen CPU-Auslastung und anderen Faktoren.
  - **Niedrig** - der Backup-Prozess läuft langsamer, dafür werden andere Programme weniger beeinträchtigt. Das ist die Standardeinstellung.
  - **Normal** - verändert die im System üblichen Prioritäten nicht.
  - **Hoch** - der Backup-Prozess läuft schneller, aber die Performance anderer Programme wird beeinträchtigt.
- Ein im Hintergrund laufendes Backup auf eine interne Festplatte (z.B. in die Acronis Secure Zone) kann die Performance anderer Programme beeinträchtigen, weil eine große Datenmenge auf die Festplatte geschrieben werden muss. Zur Verbesserung der Systemleistung können Sie die Schreibgeschwindigkeit der Festplatte für das Backup einstellen. Standardeinstellung dafür ist **Maximum**. Das Herabsetzen der Schreibgeschwindigkeit verbessert die Systemleistung, verlängert aber die Zeit für die Erstellung der Backup-Datei.
- Die Standardeinstellung für **Datendurchsatz im Netzwerk** ist **Maximum**. Falls Sie häufig die Daten auf ein Netzlaufwerk sichern, dann sollten Sie die Benutzung der Netzwerkressourcen durch Acronis True Image Echo Server für Windows limitieren. Um das zu tun, verwenden Sie entweder den Schieber zum Verändern oder Sie tragen den gewünschten Maximalwert in Kilobytes pro Sekunde ein.

## Beschleunigtes inkrementelles bzw. differentieller Backup

Bei inkrementellen bzw. differentiellen Backups findet ein Vergleich statt zwischen dem bereits gesicherten Zustand der Dateien im Backup-Archiv und dem aktuellen Zustand der Dateien auf den Datenträgern. Dabei wird anhand von Dateimerkmalen ermittelt, welche Dateien seit der letzten Sicherung verändert wurden. Um die Geschwindigkeit des Backups zu

beschleunigen, prüft Acronis True Image Echo Server für Windows die Veränderung nur anhand der Dateigröße und des Datums bzw. der Uhrzeit der letzten Speicherung. Das ist ein relativ sicheres Verfahren und meist völlig ausreichend. Um Acronis True Image Echo Server für Windows anzuweisen, auch genauestens die Inhalte der vorhandenen und der gesicherten Dateien miteinander zu vergleichen, um eventuelle Unterschiede zu finden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Benutzung des beschleunigten Backups, das als Standard aktiviert ist.

Dieses Feature ist nur für dateibasiertes Backup möglich. Die Standardeinstellung geht davon aus, dass Sie das beschleunigte Verfahren nutzen möchten.

## Aufteilung des Archivs

Beträchtlich große Archive können in mehrere Dateien geteilt werden, die zusammen das Originalarchiv bilden. Ein einzelnes Archiv kann z.B. auch für das Brennen auf einen Wechseldatenträger geteilt werden.

Die Standardeinstellung für die **Aufteilung des Archivs** ist **Automatisch**. Mit dieser Einstellung wird Acronis True Image beim Backup auf eine Festplatte wie folgt arbeiten:

- Wenn die ausgewählte Festplatte über ausreichend Platz verfügt und das Dateisystem die geschätzte Dateigröße ermöglicht, erstellt das Programm eine einzelne Archivdatei.
- Wenn die ausgewählte Festplatte zwar über ausreichend Platz verfügt, aber das Dateisystem die geschätzte Dateigröße nicht erlaubt, wird Acronis True Image die Archivdatei automatisch in mehrere Dateien splitten.
- Wenn nicht genügend Platz ist, wird das Programm warnen und Ihre Entscheidung abwarten. Sie können versuchen, Speicherplatz freizugeben oder einen anderen Speicherort mit ausreichend Platz wählen.

Beim Backup auf eine Diskette, CD-R/RW, DVD-R/RW oder DVD+R/RW fordert Acronis True Image Echo Server für Windows dazu auf, einen weiteren Datenträger einzulegen, wenn der vorherige voll ist.

Alternativ können Sie die Einstellung **Feste Größe** wählen und eine gewünschte Größe ergänzen. Das Archiv wird dann in mehrere Dateien der angegebenen Größe aufgeteilt. Das ist praktisch, wenn Sie ein Archiv auf einer Festplatte mit der Absicht speichern, dieses nachträglich auf eine CD-R/RW, DVD-R/RW oder DVD+R/RW zu brennen. Dieses Verfahren ist außerdem deutlich schneller als das direkte Brennen der Archive mit Acronis True Image Echo Server für Windows.

## Sicherheitseinstellungen auf Dateiebene

Zwei Bereiche betreffen den Umgang von Acronis True Image Echo Server für Windows mit den Sicherheitseinstellungen der Dateien. Das betrifft die Zugriffsrechte und den Umgang mit verschlüsselten Dateien. Diese Einstellungen sind nur für dateibasiertes Backup sinnvoll.

- **Sicherheitseinstellungen der Dateien in Archiven erhalten** - diese Option wird alle Sicherheitseinstellungen (Benutzerberechtigungen der Gruppen oder Benutzer) der gesicherten Dateien für eine spätere Wiederherstellung erhalten. Standardmäßig werden Dateien und Ordner mit ihren originalen Windows-Sicherheitseinstellungen gesichert (z.B. Lese-, Schreib- und Ausführungsrechte usw. für Benutzer oder Gruppen, die in den Eigenschaften der Datei unter **Sicherheit** festgelegt sind). Wenn Sie eine Datei bzw. einen Ordner auf einem Computer wiederherstellen, auf dem der mit speziellen Rechten ausgestattete Benutzer nicht existiert, werden Sie in diesem Fall nicht in der Lage sein, diese Datei zu lesen bzw. zu verändern. Um dieses Problem zu umgehen, können Sie den Erhalt der Sicherheitseinstellungen deaktivieren. Dann werden wiederhergestellte Dateien/Ordner immer die Rechte des Ordners erhalten, in dem sie wiederhergestellt wurden (übergeordneter Ordner oder Festplatte, wenn Wiederherstellung an der Root). Alternativ können Sie die Sicherheitseinstellungen auch während der Wiederherstellung deaktivieren, selbst wenn sie im Archiv noch erhalten sind (siehe Abschnitt »Sicherheitseinstellungen« bei der Wiederherstellung auf Seite 65). Das Ergebnis wird das gleiche sein.
- **Verschlüsselte Dateien in Archiven unverschlüsselt speichern** - wählen Sie diese Option, wenn verschlüsselte Dateien im Backup enthalten sind und Sie diese nach der Wiederherstellung für jeden Benutzer verfügbar machen möchten. Andernfalls können nur die Benutzer, die die Dateien (oder Verzeichnisse) verschlüsselt haben, nach der Wiederherstellung darauf zugreifen. Die Entschlüsselung kann sinnvoll sein, wenn Sie die Dateien auf einem anderen Computer wiederherstellen wollen.



Wenn Sie das z.B. in Windows Server 2003 verfügbare Verschlüsselungsfeature nicht nutzen, ignorieren Sie diese Option. Die Verschlüsselung von Dateien/Ordnern wird dort über **Eigenschaften** → **Allgemein** → **Erweitert** → **Inhalt verschlüsseln** gemanagt, um Daten zu schützen.

## Medienkomponenten

Wenn Sie ein Backup-Archiv auf einem Wechseldatenträger speichern, können Sie die bootfähige Variante einer Acronis-Komponente darauf unterbringen. Damit haben Sie die Möglichkeit, einen Computer vom ersten Datenträger eines Backup-Archivs zu starten und die Wiederherstellung einzuleiten.

**Acronis One-Click Restore** ist ein minimaler Zusatz zum Image Archiv, das auf einem Wechselmedium gespeichert wird, der eine Wiederherstellung aus diesem Archiv mit nur einem Klick ermöglicht. Das bedeutet, dass nach dem Start von diesem Boot-Medium und nur einem Klick auf die zugehörige Schaltfläche alle im Image enthaltenen Daten stillschweigend wiederhergestellt werden.



Die Variante **Acronis One-Click Restore** bietet keinerlei Möglichkeiten für eine Interaktion des Benutzers, wie z.B. die Auswahl der wiederherzustellenden Partitionen. Acronis One-Click Restore stellt



deshalb immer die komplette Festplatte wieder her. Falls Ihre Festplatte also mehrere Partitionen enthält und Sie den Einsatz von Acronis One-Click Restore planen, dann müssen Sie alle Partitionen in das Image aufnehmen. Ansonsten gehen beim Einsatz dieser Funktion die Partitionen verloren, die nicht im Image enthalten waren.

- **Basis** – Um die Vollversion von Acronis True Image Echo Server für Windows auf einem Medium mit einem Backup zu platzieren, aktivieren Sie das korrespondierende Steuerelement. Diese Version bietet während der Wiederherstellung deutlich mehr Funktionen als **Acronis One-Click Restore**. Damit können sie die Wiederherstellung detailliert einrichten, und Acronis Snap Restore oder Acronis Universal Restore benutzen.
- **Zusätzlich** – Im Abschnitt **Zusätzlich** können Sie Acronis-Komponenten spezifizieren, die ebenfalls auf dem Wechseldatenträger platziert werden. Sie können die Vollversion, die abgesicherte Version oder beide auswählen. Die abgesicherte Version enthält keine USB-, PC-Card- oder SCSI-Treiber und ist nur zu empfehlen, wenn die Vollversion nicht startet.



Falls nicht ausreichend freier Platz auf dem Wechseldatenträger verfügbar ist, werden die Acronis-Komponenten nicht auf dem Datenträger gespeichert, wenn Sie das Steuerelement **Keine zusätzlichen Komponenten platzieren, falls nicht genug freier Speicher vorhanden ist** aktiviert haben.

## Fehlerbehandlung

Wenn das Programm bei der Ausführung des Backups auf einen Fehler stößt, wird der Backup-Prozess gestoppt und eine Meldung gezeigt, die Ihr Eingreifen erfordert und abwartet, wie der Fehler behandelt werden soll. Wenn Sie aber Richtlinien für die Fehlerbehandlung definieren, wird das Programm den Backup-Prozess nicht für eine Warnung unterbrechen, sondern einfach den Fehler anhand der vorgegebenen Richtlinien behandeln und weiterarbeiten.

### Fehlerhafte Sektoren ignorieren

Wenn Sie die als Standard ausgeschaltete Option **Fehlerhafte Sektoren ignorieren** wählen, dann wird das Backup auch dann ausgeführt, wenn das Programm fehlerhafte Sektoren auf der Festplatte findet. Obwohl die meisten Festplatten keine fehlerhaften Sektoren haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass solche Fehler auf einer Festplatte im Laufe der Zeit auftreten, nimmt aber zu. Diese Funktion ist also hilfreich für unbeaufsichtigte Backups, bei denen Sie keine Möglichkeit zur Reaktion darauf haben. Wenn Sie diese Funktion nutzen, dann wird das Backup auch beim Auftreten von Schreib- oder Lesefehlern ausgeführt, die infolge von fehlerhaften Sektoren auftreten könnten.

### Meldungen und Dialogboxen während der Operation nicht zeigen

Wenn Sie diese als Standard ausgeschaltete Option (**stiller Modus**) wählen, dann werden Fehlermeldungen während Backup und Wiederher-



stellung unterdrückt. Diese Funktion wurde implementiert, um einen unbeaufsichtigten (stillen) Modus zu unterstützen, wenn Sie keine Gelegenheit haben, den Backup-Prozess zu kontrollieren. In diesem Modus erscheinen also keine Fehlermeldungen oder Dialogboxen, die auf Fehler hinweisen und Handlungen erfordern. Anstelle dieser Meldungen können Sie die detaillierten Informationen nach dem Backup oder der Wiederherstellung in der Ereignisanzeige sehen, wenn Sie den Befehl **Extras → Ereignisanzeige** ausführen.

## Dual-Destination Backup

Als Standard ist die Funktion Dual-Destination Backup ausgeschaltet. Sie ist nur verfügbar, wenn das Ziel des Backups die Acronis Secure Zone ist.

Nach dem Einschalten wird das Programm automatisch bei jedem Backup in die Acronis Secure Zone eine Kopie auf einem lokalen Laufwerk, einem Netzlaufwerk oder FTP-Server erstellen. Die Konsistenz der externen Archivkopie wird automatisch aufrechterhalten. Nachdem das Backup in der Acronis Secure Zone gespeichert ist, vergleicht das Programm den aktualisierten Archiv-Inhalt mit dem Inhalt der Kopie. Falls dabei fehlende Backups ermittelt werden, werden die fehlenden Teile zusammen mit dem neuen Backup hinzugefügt.

Außer der Tatsache, dass sich durch dieses Verfahren die Sicherheit für die Archivdateien erhöht, die durch eine Kopie entsteht, ist diese Funktion besonders für Geschäftsreisende interessant. Diese können eine konsistente Kopie ihrer Daten damit gleichzeitig auf dem Notebook selbst und auf dem Server im Unternehmen ablegen. Wenn das Netzwerk nicht verfügbar ist, wird das Programm die Daten nur in der Acronis Secure Zone ablegen. Sobald die Verbindung wieder besteht, werden beim nächsten Backup alle an den Archiven vorgenommenen Änderungen auf die Kopie übertragen.

In Zusammenhang mit der Sicherung von Servern bietet die Funktion ein schnelles Backup auf ein internes Laufwerk als Zwischenschritt, bevor das fertige Backup über das Netzwerk übertragen wird. Das ist besonders praktisch bei langsamen oder stark beschäftigten Netzwerken, weil dadurch die ohnehin zeitaufwändigen Backups nicht weiter gebremst werden. Im Gegensatz zu einem direkten Backup auf einen fernen Ort wird ein Verbindungsabbruch während des Kopierens den Backup-Prozess selbst nicht beeinflussen.



Beachten Sie: Das kopierte Archiv wird nicht durch ein Kennwort geschützt sein, wenn für die Acronis Secure Zone ein Kennwort eingestellt ist.

## Erweiterte Einstellungen

Sie können zusätzliche Einstellungen für die Erstellung des Backups vornehmen. Das sind die Überprüfung einer Archivdatei unmittelbar nach der Erstellung, die Arbeit mit einem Bandlaufwerk und die Steuerung der Meldung **Legen Sie das erste Medium ein** und die Behandlung des Archiv-Bits.

## Backup-Archiv prüfen

Sie können die Integrität der Backup-Archivdatei unmittelbar nach Erstellung überprüfen (Standard: **Ausgeschaltet**). Um die Überprüfung der Backup-Archivdatei unmittelbar nach Erstellung einzustellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Archiv prüfen**, wenn die Erstellung des Backups vollendet ist.



Um die Daten eines inkrementellen Backups zu prüfen, müssen Sie alle vorhergehenden inkrementellen Backup-Dateien und das vollständige Backup-Archiv bereitstellen, das die Basis bildet. Wenn nur eines der sukzessiv erstellten Backups fehlt, ist die Wiederherstellung unmöglich.

Um die Daten eines differentiellen Backups zu prüfen, müssen Sie das vollständige Backup-Archiv bereitstellen, das die Basis bildet.

Wenn Sie mehrere differentielle oder differentielle und inkrementelle Backups erstellt haben, die auf dem gleichen vollständigen Backup basieren (und deshalb im gleichen Verzeichnis liegen), benötigen Sie alle sukzessiv erstellten Backups, um das Archiv zu prüfen.

## Überschreiben ohne Bestätigung

Sie können festlegen, ob ein bereits beschriebenes Band bei einem neuen vollständigen Backup ohne weitere Nachfrage überschrieben wird. Diese Meldung ist z.B. hinderlich, wenn eine solche Backup-Erstellung per Zeitplan startet, weil der Computer in diesem Fall auf eine Benutzeraktion wartet und den Task nicht fortführt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Nachfrage, wenn Sie einen Task anlegen, bei dem ein vollständiges Backup auf ein Bandlaufwerk gespeichert wird. In diesem Fall kann der Task unbeaufsichtigt ablaufen, wenn beim Start ein Band im Bandlaufwerk gefunden wird. Eventuell darauf befindliche Daten werden ohne weitere Nachfrage überschrieben.

## Erstes Medium einlegen

Sie können bestimmen, ob die Meldung **Legen Sie das erste Medium ein** erscheint, wenn Sie auf ein Wechselmedium sichern. Diese Meldung ist z.B. hinderlich, wenn ein solcher Prozess per Zeitplan startet, weil der Computer in diesem Fall auf eine Benutzeraktion wartet und den Task nicht fortführt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie einen Task anlegen, bei dem auf ein Wechselmedium gespeichert wird. In diesem Fall kann der Task unbeaufsichtigt ablaufen, wenn beim Start ein Wechselmedium (z.B. ein CD-R/W) im Laufwerk gefunden wird.

## Archivattribut zurücksetzen

Die Option **Archivattribut zurücksetzen** ist nur bei Backups auf Dateibasis verfügbar und als Standard ausgeschaltet.

Im Betriebssystem Windows hat jede Datei ein Attribut **Datei kann archiviert werden**, das über **Datei → Eigenschaften → Allgemein → Erweitert → Archiv- und Indexattribute** verfügbar wird. Dieses Attribut, auch Archiv-Bit genannt, wird durch das Betriebssystem jedes Mal gesetzt, wenn die Datei verändert wurde. Dieses Bit kann durch Backup-Anwendungen zurückgesetzt werden, wenn die Datei in ein Backup eingeschlossen wird. Archiv-Bits werden durch viele Anwendungen

benutzt, z.B. Datenbanken. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird das Programm die Archiv-Bits aller gesicherten Dateien zurücksetzen.

Bei eingeschalteter Funktion **Archivattribut zurücksetzen** wird Acronis True Image Echo Server für Windows das Archivattribut aller im Backup enthaltenen Dateien zurückzusetzen. Acronis True Image Echo Server für Windows selbst nutzt das Archiv-Bit aber nicht. Bei Ausführung eines inkrementellen oder differentiellen Backups wird die Änderung einer Datei anhand der Änderung der Dateigröße und von Datum und Zeit der letzten Sicherung ermittelt.

## Kapitel 6. Wiederherstellen von Backups

Das nachfolgende Kapitel beschäftigt sich mit den verschiedenen Varianten für die Wiederherstellung von Backups. Die Gründe dafür sind vielfältig: Sie sollten also in jedem Fall genau überlegen, auf welche Archivdateien Sie zugreifen können und welche Daten darin gespeichert sind. Danach entscheiden Sie sich für eine der Backup-Methoden, die Acronis True Image Echo Server für Windows bietet.

### 6.1 Windows, Acronis Startup Recovery Manager oder Boot-CD?

Wie bereits beschrieben, kann Acronis True Image Echo Server für Windows entweder im normalen oder im exklusiven Modus ausgeführt werden.

Es wird empfohlen, Wiederherstellungen vorrangig unter Windows zu erledigen und andere Varianten nur dann zu nutzen, wenn Windows nicht mehr gestartet werden kann.

Wenn Sie Acronis True Image Echo Server für Windows von einem Bootmedium (z.B. einer CD) ausführen, dann können Sie trotzdem auf andere CDs mit gespeicherten Backup-Archiven zugreifen. Acronis True Image ist nach dem Start vollständig in den Hauptspeicher geladen, so dass Sie das Bootmedium entnehmen und gegen eine CD mit Backup-Archiven austauschen können.

Um eine Partition (Festplatte) aus einem Archiv wiederherzustellen, muss Acronis True Image Echo Server für Windows exklusiven Zugriff auf diese Partition (Festplatte) haben. Das heißt nichts anderes, als dass keine Anwendungen zu gleicher Zeit auf Daten in diesem Bereich zugreifen dürfen. Wenn Sie eine Meldung erhalten, dass die Partition (Festplatte) nicht gesperrt werden kann, dann schließen Sie alle Anwendungen, die diese Partition (Festplatte) benutzen und beginnen Sie erneut. Wenn Sie nicht ermitteln können, welche Anwendungen die Partition (Festplatte) benutzen, dann schließen Sie alle Anwendungen.



Beachten Sie, dass die Zuordnung von Laufwerksbuchstaben nach dem Start vom Bootmedium von der unter Windows üblichen Zuordnung abweichen kann.



Wenn sich das Image-Backup auf einem bootfähigen Medium befindet, könnten Sie die Wahl haben, Acronis One-Click Restore zu benutzen. Diese Funktion stellt immer die gesamte physikalische Festplatte wieder her. Wenn die Systemfestplatte mehrere Partitionen enthält, dann müssen diese alle im Image enthalten sein. Jede Partition, die nicht im Image enthalten war, wird nach der Wiederherstellung verloren sein. Stellen Sie also sicher, dass das Image-Backup alle Daten der Festplatte enthält oder dass Sie die nicht im Image enthaltenen Partitionen nicht brauchen, bevor Sie Acronis True Image Echo Server für Windows One-Click Restore einsetzen. Weitere Informationen zu Acronis One-Click Restore finden Sie bei »Medienkomponenten«, Seite 47.

## Netzwerkeinstellungen im Rettungsmodus

Wenn Sie Acronis True Image Echo Server für Windows vom bootfähigen Notfallmedium, vom RIS-Server oder mit dem Acronis Startup Recovery Manager gebootet haben, könnte die automatische Identifizierung wegen eines möglicherweise fehlenden DHCP-Servers oder aus anderen Gründen fehlschlagen. Um die Verbindung manuell herzustellen, nutzen Sie nach dem Booten den Befehl **Extras → Optionen**. Dieser Befehl aktiviert eine Dialogbox, in der Sie die Netzwerkverbindungen sehen und bei Bedarf ändern (siehe »Netzwerkeinbindung«, Seite 89).

## Wiederherstellung von dynamischen Volumes

Dynamische Volumes sind Volumes, die sich auf dynamischen Datenträgern befinden, d.h. auf Datenträgern, die durch den Windows Logical Disk Manager (LDM) verwaltet werden. Weitere Informationen dazu sollten Sie der Windows-Dokumentation entnehmen.

Acronis True Image Echo Server für Windows kann dynamische Volumes sichern und wiederherstellen.

Ein dynamisches Volume kann so wie es ist auf dem gleichen Volume oder auf einer dynamischen Gruppe wiederhergestellt werden. Wenn es auf ein anderes Volume wiederhergestellt wird, werden die Inhalte des Ziel-Volumes mit den Inhalten des Images überschrieben, aber der Typ oder die Eigenschaften des Ziel-Volumes werden nicht geändert.

Um ein dynamisches Volume so wiederherzustellen, wie es ist, bereiten Sie eine dynamische Gruppe als Ziel ohne Volumes vor. Das können Sie mit dem Tool zur Konvertierung in dynamische Datenträger tun. Für den Fall, dass Sie ein dynamisches Volume dort wiederherstellen möchten, wo bereits dynamische Volumes existieren, löschen Sie diese Volumes mit Drittanbieter-Tools, z.B. der Windows-Festplattenverwaltung.

Die Inhalte dynamischer Volumes können auf einem Basisdatenträger oder einem dynamischen Volume ohne Veränderungen des Zieltyps wiederhergestellt werden. Damit Sie die erforderlichen Volumes auf der Zielfestplatte erstellen können, bietet Acronis True Image Echo Server für Windows ein Tool zur Erstellung von dynamischen Volumes.

Die Umwandlung eines dynamischen Volumes in einen Basisdatenträger kann, wenn nötig, mit dem Assistenten zum Hinzufügen neuer Festplatten erfolgen (siehe auch Abschnitt 13.2, »Festplatte hinzufügen«, Seite 113).

Mit diesen Werkzeugen wird die Wiederherstellung allumfassend in Bezug auf Basisdatenträger und dynamische Volumes jeden Typs (einfache Volumes, übergreifende Volumes, Stripesetvolumes, gespiegelte und RAID-5-Volumes) möglich. Die Tools sind in der bootfähigen Programmversion verfügbar. Wenn Sie die Wiederherstellungsumgebung von Acronis gebootet haben, können Sie die erforderliche dynamische Gruppe auf einem Bare Metal oder auf einem Computer mit einem Nicht-Windows-Betriebssystem erstellen.

Wenn Sie das Abbild eines Basisdatenträgers auf einem dynamischen Datenträger rekonstruieren, zerstören Sie damit die Inhalte des dynamischen Datenträgers. Im Endeffekt erhalten Sie einen Basisdatenträger.

Die Verwendung der genannten Tools finden Sie im Abschnitt 6.5, »Erstellen von dynamischen Datenträgern und Volumes«, Seite 67f.

## 6.2 Dateien und Verzeichnisse aus Datenarchiven wiederherstellen

Es gibt zwei verschiedene Wege, um Dateien und Verzeichnisse aus einem Archiv zurück auf den Computer wiederherzustellen. Nachfolgend wird hier nur der Weg beschrieben, wie Sie aus einem Datenarchiv die wiederherzustellenden Dateien und Verzeichnisse wählen und auf diesem Weg wiederherstellen. Alternativ zum beschriebenen Verfahren können Sie die benötigten Dateien und Verzeichnisse auch aus einem Abbildarchiv der Festplatte bzw. Partition wiederherstellen. Dazu wählen Sie entweder nach dem Start des Assistenten zur Wiederherstellung nach Auswahl eines Abbildarchivs die Option **Ausgewählte Dateien oder Verzeichnisse wiederherstellen** oder mounten Sie das Abbildarchiv zum Durchsuchen, um mit Hilfe des Explorers einzelne Objekte gezielt wiederherzustellen.

Um ein Backup wiederherzustellen, klicken Sie auf **Wiederherstellung** im Fenster **Backup und Wiederherstellung** von Acronis True Image Echo Server für Windows und folgen den Instruktionen des Assistenten.


Finden und markieren Sie ein Backup-Archiv. Das Eingabefeld **Dateiname** wird dann den Namen zeigen und die Schaltfläche **Weiter** wird aktiviert.



Wenn als Speicherort die Acronis Secure Zone gewählt wurde, dann wählen Sie das wiederherzustellende Archiv im nächsten Schritt. Beachten Sie dabei die Unterscheidung: Abbildarchive zeigen im unteren Teil der Dialogbox die Struktur der Festplatten, bei Datenarchiven bleibt der Bereich leer.

Wenn Sie dem Abbild einen aussagefähigen Kommentar hinzugefügt hatten, werden Sie nun in der Lage sein, das richtige Archiv zu wählen und wiederherzustellen. Der Kommentar erscheint im rechten Teil des Fensters. Beachten Sie, dass dieser Kommentar auch schon sichtbar wird, bevor Sie ein Kennwort für ein kennwortgeschütztes Archiv eingegeben haben. Die Inhalte eines Archivs werden aber erst sichtbar, wenn ein Kennwort richtig eingegeben wurde.

Wenn Sie Daten aus einem inkrementellen Backup wiederherstellen wollen, schlägt Acronis True Image Ihnen vor, eines der inkrementellen Backups anhand des Erstellungsdatums zu markieren. Durch dieses Verfahren können Sie die Daten auf einen bestimmten Moment zurücksetzen, der oft auch Wiederherstellungspunkt genannt wird. Sie markieren also das inkrementelle Backup in der Liste, das den Abschluss einer inkrementell erweiterten Serie bildet (s. Abb. 7).



**Abb. 7: Auswahl des Archivs für die Wiederherstellung**



Um die Daten aus einem gewählten inkrementellen Backup wiederherzustellen, müssen Sie alle vorhergegangenen inkrementellen Backups und die ursprüngliche Vollsicherung bereitstellen. Wenn nur eines dieser sukzessiv erstellten Archive fehlt, ist eine Wiederherstellung unmöglich. Bei einem differentiellen Backup sind beide Dateien, das ursprüngliche Vollbackup und dessen differentielle Erweiterung, nötig.



Wenn ein Archiv auf mehreren Wechseldatenträgern (z.B. CDs) abgelegt ist, dann legen Sie den letzten Datenträger ein und folgen dann den Anweisungen des Assistenten.



Die direkte Wiederherstellung von einem FTP-Server ist nur möglich, wenn das Archiv aufgeteilt ist und die Teile jeweils nicht größer als 2 GB sind. Wenn Sie feststellen, dass ein Teil diese Größe überschreitet, kopieren Sie alle Teile einschließlich des als Basis dienenden Voll-Backups auf eine lokale Festplatte oder ein Netzlaufwerk.

Sie können Daten an ihrem ursprünglichen Speicherort oder in einem anderen Verzeichnis bzw. auf einer anderen Festplatte wiederherstellen. Je nach Auswahl im Schritt **Auswahl des Ortes für die Wiederherstellung** ist der nächste Schritt gestaltet. In beiden Fällen wählen Sie aber den entsprechenden Ordner aus dem Verzeichnisbaum und klicken Sie auf **Weiter**.



Alle bereits auf der gewählten Partition gespeicherten Daten werden durch die Daten ersetzt, die im Backup-Archiv der gesicherten Festplatte bzw. Partition enthalten sind. Sie müssen also sehr vorsichtig in der Wahl des Speicherorts für die wiederherzustellenden Daten sein, um keine möglicherweise ungesicherten Daten zu verlieren.

Um ein(e) Datei (Verzeichnis) zu wählen, aktivieren Sie das zugehörige Kontrollkästchen. Sie können eine oder auch mehrere Dateien (Verzeich-

nisse) oder eine beliebige Kombination aus Dateien (Verzeichnissen) markieren. Wenn Sie ein Verzeichnis wählen, werden alle Unterverzeichnisse und alle enthaltenen Dateien automatisch ausgewählt.

Wählen Sie nun die Optionen für den Wiederherstellungsprozess (also z.B. die Benutzerbefehle vor bzw. nach der Wiederherstellung, die Prozesspriorität, die Sicherheitseinstellungen). Sie können die Standardeinstellungen unverändert benutzen oder an dieser Stelle verändern. In diesem Fall werden die Veränderungen nur für diese Wiederherstellung genutzt, nicht gespeichert. Alternativ können Sie aber direkt von dieser Stelle aus auch die Standardeinstellungen verändern und als neuen Standard speichern. Wählen Sie dazu eine entsprechende Option und klicken Sie auf **Weiter**.

Setzen Sie im nächsten Schritt Filter für die Dateien oder Verzeichnisse, die Sie möglicherweise nicht wiederherstellen wollen. Das könnten z.B. temporäre Dateien sein, die bei der Sicherung nicht ausgeschlossen wurden, oder andere. Sie können dafür auch eigene Regeln definieren, wobei Sie die üblichen Regeln zum Umgang mit Platzhaltern (Wildcards) einsetzen können. Diese Einstellungen haben nur Auswirkungen auf den aktuellen Task.




Wie Sie Standardfilter erstellen, lesen Sie im Abschnitt »Ausschluss von wiederherzustellenden Dateien«, Seite 63.

Die nächste Auswahl gestattet, die Veränderungen bezogen auf das letzte Backup zu verwalten. Sie bestimmen, was mit den Dateien passieren soll, die sich bei der Wiederherstellung aus dem Archiv mit dem gleichen Namen an gleicher Stelle befinden (s. Abb. 8).

- **Existierende Datei überschreiben** – diese Einstellung gibt den wiederherzustellenden Dateien den Vorrang gegenüber den schon existierenden. Diese Einstellung sollten Sie wählen, wenn Sie genau wissen, dass sich die aktuellere Datei im Zweifelsfall im Backup-Archiv befindet und deshalb wiederhergestellt werden soll.
- **Existierende Datei überschreiben, wenn sie älter ist** – diese Einstellung wählen Sie, wenn im Zweifelsfall die jeweils neuere Datei auf dem Datenträger wiederhergestellt werden oder unverändert bleiben soll.
- **Existierende Datei nicht überschreiben** – damit wird keine Datei überschrieben, die sich schon auf dem Datenträger befindet.





**Abb. 8: Überschreiben von Dateien steuern**

Die Wiederherstellung beginnt, wenn Sie im abschließenden Schritt auf **Fertig stellen** klicken. Die Fortschrittsanzeige im Bereich **Aktive Tasks** und das Symbol im Infobereich zeigen die Arbeit von Acronis True Image Echo Server für Windows an.



Falls Sie die Arbeit von Acronis True Image Echo Server für Windows während der Wiederherstellung abbrechen, stellt Acronis True Image Echo Server für Windows den Ausgangszustand nicht wieder her. Es könnten also bereits Dateien wiederhergestellt sein, andere nicht.

## 6.3 Wiederherstellen aus Abbildarchiven


Das Wiederherstellen von Partitionen bzw. Festplatten aus Abbildarchiven (Image-Archiven) kann aus verschiedensten Gründen nötig sein. Defekte der ursprünglichen Festplatte, ein Virus, die Wiederherstellung nach Test eines Programms oder ein Defekt des Betriebssystems, z.B. durch Arbeiten mit dem Registrierungseditor (verkonfiguriertes Windows), sind die häufigsten Gründe. Zu unterscheiden ist dabei die Art der Partition, die wiederhergestellt werden soll. Systempartitionen erfordern einen Neustart des Rechners, damit Acronis True Image Echo Server für Windows im exklusiven Modus arbeiten kann. Die Wiederherstellung einer Datenpartition dagegen kann im laufenden Betrieb ohne Neustart des Rechners erfolgen. Außerdem könnten Sie mit Acronis True Image Echo Server für Windows auch Dateien und Verzeichnisse aus Abbildarchiven wiederherstellen.

Die Wiederherstellung beginnen Sie im Programmhauptfenster von Acronis True Image Echo Server für Windows mit einem Klick auf **Wiederherstellung**. Es startet der Assistent mit einer Begrüßung.

- Im Schritt **Auswahl des Archivs** wählen Sie den Speicherort und den Dateinamen des Abbildarchivs aus, das Sie wiederherstellen möchten.

Falls sich das Abbildarchiv in der Acronis Secure Zone befindet, klicken Sie auf diesen Bereich und wählen Sie das wiederherzustellende Archiv im nächsten Schritt (s. Abb. 9).

- Falls das Abbildarchiv durch ein Kennwort geschützt ist, geben Sie das Kennwort für das Archiv ein.
- Falls Sie ein inkrementell oder differentiell erweitertes Abbildarchiv bzw. die Acronis Secure Zone gewählt haben, folgt ein Schritt **Auswahl des Abbilddatums**. Dort selektieren Sie anhand der Beschreibung und des Datums den gewünschten Zustand der wiederherzustellenden Partition. Die wiederhergestellten Daten entsprechen dann dem Zustand zum ausgewählten Erstellungszeitpunkt. Es muss also immer das Sicherungsdatum markiert werden, bis zu dem die Daten wiederhergestellt werden sollen.



**Abb. 9: Auswahl einer inkrementell erweiterten Sicherung für die Wiederherstellung**



Um die Daten aus einem inkrementellen Backup wiederherzustellen, müssen Sie alle vorhergehenden inkrementellen Backup-Dateien und das vollständige Backup-Archiv bereitstellen, das die Basis bildet. Wenn nur eines der sukzessiv erstellten Backups fehlt, ist die Wiederherstellung unmöglich.

Um die Daten eines differentiellen Backups wiederherzustellen, müssen Sie das vollständige Backup-Archiv bereitstellen, das die Basis bildet.

- Der nächste Schritt dient der Auswahl der Wiederherstellungsmethode:
  - **Wiederherstellung von Festplatten oder Partitionen** - wählen Sie diese Option, wenn Sie Festplatten oder Partitionen wiederherstellen möchten. Die Wiederherstellung einer Systempartition erfordert einen Neustart und der PC wird während der Wiederherstellung nicht verfügbar sein.

- **Ausgewählte Dateien oder Verzeichnisse wiederherstellen** - wählen Sie diese Option, um Dateien bzw. Verzeichnisse wiederherzustellen. Die Wiederherstellung von Dateien und Verzeichnissen erfordert keinen Neustart des Computers. Beachten Sie aber, dass im Abbildarchiv alle Dateien und Verzeichnisse gespeichert sind und Sie deshalb genau entscheiden sollten, welche Dateien Sie wiederherstellen.
- Nur dann, wenn Sie das Abbild einer Systemfestplatte bzw. Systempartition aus der Acronis Secure Zone wiederherstellen und das darin enthaltene System **nicht** Windows Vista ist, finden Sie eine weitere Option. Mit der Option **Snap Restore benutzen** wählen Sie die Acronis Snap Restore-Technologie für eine schnelle Wiederherstellung der Boot-Festplatte inklusive der Windows-Systempartition und aller enthaltenen weiteren Partitionen dieser Festplatte. Eine Warnmeldung macht darauf aufmerksam, dass bei diesem Verfahren alle Partitionen auf der Boot-Festplatte gelöscht werden. Bestätigen Sie mit **OK** und klicken Sie nur dann auf **Fertig stellen**, wenn das Abbild entweder **alle** Partitionen der Boot-Festplatte enthält oder Sie diese Partitionen **nicht mehr benötigen**. Wenn Sie sich für diese Variante entschlossen haben, dann gelangen Sie sofort zur Zusammenfassung der Aktionen. Wenige Sekunden nach dem Klick auf **Fertig stellen** wird der Computer neu booten und das wiederhergestellte System neu starten. Nach dem Anmelden kann die Arbeit sofort beginnen, es sind keine weiteren Neustarts oder andere Aktionen erforderlich.



Bei der Ausführung von Acronis Snap Restore wird die gegenwärtige Version von Acronis True Image Echo Server für Windows immer die gesamte Systemfestplatte wiederherstellen. Wenn also die Systemfestplatte mehrere Partitionen enthält und Sie den Einsatz von Acronis Snap Restore planen, müssen Sie alle Partitionen der Systempartition in das Abbildarchiv (Image) aufnehmen. Andernfalls gehen bei Verwendung von Acronis Snap Restore die Partitionen der Systemfestplatte verloren, die das Abbildarchiv nicht enthält.

- Der Schritt **Partition oder Festplatte wiederherstellen** zeigt die im Abbild gesicherten Partitionen bzw. Festplatten. Markieren Sie die Festplatte oder Partition, die Sie wiederherstellen wollen.



Festplattenabbilder enthalten eine Copy von Track 0 mit dem MBR (Master Boot Record). Das wird in diesem Fenster anhand einer separaten Zeile gezeigt. Durch Auswahl der zugehörigen Option entscheiden Sie, ob Sie den MBR und Track 0 wiederherstellen möchten.



Sie wählen zunächst nur eine Partition. Weitere Partitionen sollten Sie in zusätzlichen Arbeitsgängen nach den Anweisungen für die Wiederherstellung dieser Partition angeben.

- Der Folgeschritt **Speicherort für die wiederhergestellte Partition** erfordert die Angabe des Ziels für die wiederherzustellende Partition:



Wählen Sie den Zielbereich gewissenhaft und sorgfältig, damit Sie nicht versehentlich eine falsche Partition überschreiben bzw. löschen. Orientieren Sie sich bei der Auswahl an allen verfügbaren Elementen der

Ansicht - z.B. Laufwerksbezeichnung, LW-Buchstabe, Dateisystem, Partitionsgröße oder Typ.

- Wählen Sie die Ziel-Platte oder Ziel-Partition. Die markierte Zielpartition bzw. Festplatte wird überschrieben.
- Wird als Zielbereich ein unpartitionierter Bereich der Festplatte angegeben, wird eine neue Partition erstellt.
- Zu kleine, schon zur Wiederherstellung vorgesehene Bereiche oder die Partition, auf der sich das Abbildarchiv befindet, können nicht ausgewählt werden.
- Wenn Sie eine bestehende Partition (keinen unzugeordneten Bereich) als Ziel der Wiederherstellung ausgewählt haben, wird diese nach dem Klick auf **Weiter** gesperrt. Sollten Dateien dieser Partition geöffnet sein, blendet Acronis True Image Echo Server für Windows die Auswahlbox **Bestätigung** ein.
- Mit einem Klick auf den Link **Klicken Sie hier**. . . können Sie die Liste der geöffneten Dateien einsehen.
- Die Schaltfläche **Wiederholen** nutzen Sie, nachdem Sie die geöffneten Dateien manuell geschlossen haben.
- Nach einem Klick auf **Abschalten** werden alle offenen Dateien des Laufwerks automatisch geschlossen.
- Bei Auswahl von **Neustart** fährt Acronis True Image Echo Server für Windows den Rechner herunter und startet ihn neu. Vor dem Start des Betriebssystems aktiviert sich Acronis True Image Echo Server für Windows und Sie haben die Möglichkeit das Abbild wiederherzustellen, ohne dass Dateien geöffnet sind. Diese Option ist z.B. nötig, wenn eine Betriebssystempartition wiederhergestellt werden soll.
- Ein weiteres Symbol bietet an, ein anderes Laufwerk zu wählen. Dieses Symbol erscheint nicht, wenn die Zielpartition die des laufenden Betriebssystems ist.
- Der nächste Schritt bietet die Auswahl des Partitionstyps (aktiv, primär oder logisch). Der ursprüngliche Partitionstyp des Abbildes ist voreingestellt. Eine Ausnahme bildet der Fall, wenn das Abbild auf einem unzugeordneten Festplattenspeicher erstellt werden soll. Dann ist ein logisches Laufwerk in der erweiterten Partition voreingestellt.
- Bei einem FAT16- oder FAT32-Dateisystem bzw. den Linux-Dateisystemen Ext2 bzw. Ext3 folgt ein Schritt, mit dem Sie das Dateisystem der wiederhergestellten Partition wechseln können. Falls Sie in sehr seltenen Fällen nicht das vorgeschlagene (ursprüngliche) Dateisystem verwenden möchten, erfolgt eine Konvertierung z.B. von FAT16 <-> FAT32 oder Ext2 <-> Ext3. In allen anderen Fällen wird das Dateisystem des Abbilds übernommen.
- Im nachfolgenden Schritt bestimmen Sie die Größe der wiederhergestellten Partition. Damit ist es z.B. möglich, die Größe der ursprünglichen Partition je nach enthaltenem Datenvolumen des Abbildes zu verkleinern. Da durch diese Verkleinerung der Partition freier Plattenspeicher entsteht, können Sie die Partition frei in diesem Bereich

verschieben und neu platzieren. Die Platzierung erfolgt durch Verschieben der dargestellten Partition mit der Maus oder durch Eingabe der gewünschten Werte in die Steuerelemente. Durch dieses Verfahren können Sie bei der Wiederherstellung von mehreren Partitionen auch den verfügbaren Platz auf die Partitionen neu verteilen: Beginnen Sie dazu mit den Partitionen, die verkleinert werden können, bevor Sie abschließend den frei gewordenen Platz den zu vergrößern den Partitionen zuschlagen.



Wenn Sie die ursprüngliche Partitionsgröße für die Wiederherstellung verändern, nimmt Acronis True Image Echo Server für Windows automatisch eine Optimierung der Partition vor. Dabei werden die Clustergröße und andere Parameter den neuen Gegebenheiten angepasst.

- Falls das verwendete Betriebssystem Windows XP oder Windows 2000 ist, können Sie im Schritt **Laufwerksbuchstabe**, der nur in diesem Fall erscheint, einen besonderen Laufwerksbuchstaben zuweisen.



Sie sollten einen vorgeschlagenen Laufwerksbuchstaben nur ändern, wenn es sich dabei um eine Datenpartition handelt. Falls Sie eine Betriebssystempartition innerhalb eines Mehrfachbootsystems wiederherstellen, verändern Sie den Laufwerksbuchstaben nicht.

- Im nachfolgenden Schritt wählen Sie, ob Acronis True Image Echo Server für Windows noch eine weitere Partition bzw. Festplatte wiederherstellen soll. Erst wenn das nicht der Fall ist, selektieren Sie vor dem Klick auf **Weiter** die Option **Nein, es sollen keine weiteren Partitionen/Festplatten wiederhergestellt werden**.
- Wählen Sie nun die Optionen für den Wiederherstellungsprozess (also z.B. die Benutzerbefehle vor bzw. nach der Wiederherstellung, die Prozesspriorität, die Sicherheitseinstellungen). Sie können die Standardeinstellungen unverändert benutzen oder an dieser Stelle verändern. In diesem Fall werden die Veränderungen nur für diese Wiederherstellung genutzt, nicht gespeichert. Alternativ können Sie aber direkt von dieser Stelle aus auch die Standardeinstellungen verändern und als neuen Standard speichern.

## Acronis Universal Restore benutzen

Acronis Universal Restore ist ein Zusatzmodul für Acronis True Image Echo Server für Windows. Es muss separat erworben werden und wird mit einer eigenen Setup-Datei installiert. Der nachfolgende Abschnitt ist für die Installationen von Acronis True Image Echo Server für Windows gültig, deren Funktion durch die Installation von Acronis Universal Restore erweitert wurde.

Der Einsatz von Acronis Universal Restore hilft Ihnen dabei, einen bootfähigen System-Klon auf abweichender Hardware zu erstellen (weitere Informationen unter 2.6, »Acronis Universal Restore (optional)«, Seite 17). Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine Systemfestplatte auf einem Computer mit anderem Prozessor, Motherboard oder Massenspeichergeräten als im gesicherten System wiederherstellen wollen.



**Abb. 10: Universal Restore bei der Wiederherstellung einschalten**

Wenn die Hardware des Ziels spezielle Massenspeicher-Controller (z.B. SCSI-, RAID- oder Fibre Channel Adapter) für die Festplatten benutzt, dann können Sie die zugehörigen Treiber manuell installieren - unter Umgehung der automatischen Suche nach Treibern und deren Installation.



Sie sollten die Möglichkeit zur manuellen Installation der Treiber nur dann nutzen, wenn die automatische Suche und Installation der Treiber nicht erfolgreich war.

Acronis Universal Restore nutzt drei Quellen für die Suche nach Treibern:

- die benutzerspezifischen (zu erzwingenden) Treiber, die im zweiten Assistentenschritt von Acronis Universal Restore spezifiziert werden
- den Treiberspeicher (ein oder mehrere Verzeichnis(se) auf einem Netzlaufwerk oder einer CD, die in den Wiederherstellungsoptionen definiert sind oder im dritten Assistentenschritt von Acronis Universal Restore angegeben werden)
- den Standardtreiberspeicher von Windows, der im wiederherzustellenden Abbild gespeichert ist.
- Das Programm wird die geeignetsten Treiber für die Geräte finden und im wiederhergestellten System speichern. Dennoch haben die benutzerdefinierten Treiber Vorrang. Das Programm wird diese aber erst nach einer entsprechenden Warnung installieren, wenn das Programm selbst geeignetere gefunden hat.



Wenn die virtuellen Laufwerke SCSI-Controller benutzen, dann müssen Sie die erforderlichen Treiber bei der Systemwiederherstellung bereitstellen. So erfordern z.B. die weit verbreiteten VMWare-

Umgebungen Buslogic oder LSI Logic Treiber. Benutzen Sie dazu die Treiber, die mit der Software Ihrer virtuellen Maschinen gebündelt sind oder laden Sie die neuesten Treiber von der Webseite des Herstellers.

## Zusammenfassung

Danach sind alle Informationen für die Wiederherstellung zusammengetragen: Kontrollieren Sie die zusammengestellten Aktionen, bevor Sie auf **Fertig stellen** klicken.

Acronis True Image Echo Server für Windows beginnt mit der Wiederherstellung und meldet zum Ende der Aktion den erfolgreichen Abschluss. Je nach Vorgabe erfolgt vorab die Prüfung des Imagearchivs und nach der erfolgten Wiederherstellung die Prüfung des Dateisystems.

## 6.4 Wiederherstellungsoptionen

Um die als Standard eingestellten Wiederherstellungsoptionen zu sehen oder zu bearbeiten, wählen Sie den Befehl **Extras → Optionen → Standardoptionen für Wiederherstellung** aus dem Hauptmenü.

Sie können die Standardoptionen für Wiederherstellung (oder temporäre Optionen) auch während der Erstellung eines Wiederherstellungsskripts im Assistenten verändern.

Das Fenster **Optionen** enthält zwei Bereiche: links die Kategorien und rechts die zugehörigen Parameter (s. Abb. 11).




Abb. 11: Optionen für die Wiederherstellung

### Ausschluss von wiederherzustellenden Dateien

Sie können bestimmte Dateien ausschließen, wenn Sie ein Backup wiederherstellen:

- **Alle Dateien wiederherstellen** – alle gesicherten Dateien werden wiederhergestellt (ist als Standard ausgewählt).
- **Dateien nicht wiederherstellen, die mit folgendem Kriterien übereinstimmen** – wählen Sie diese Option und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Hinzufügen**, um ein Ausschlusskriterium zu erstellen.

Um ein ausgewähltes Kriterium zu verwalten, benutzen Sie die Schaltflächen **Bearbeiten** und **Entfernen**. Um alle Ausschlusskriterien zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Alle entfernen**.

### Überschreibmodus für Dateien

Wenn sich in dem Zielverzeichnis für die Wiederherstellung bereits eine Datei mit dem gleichen Namen wie eine wiederherzustellende Datei befindet, können Sie vorgeben, wie sich das Programm verhalten soll:

- **Existierende Datei überschreiben** – die vorhandenen Dateien werden mit den wiederherzustellenden Dateien überschrieben.
- **Existierende Datei überschreiben, wenn sie älter ist** – die vorhandenen Dateien werden überschrieben, wenn diese älter sind als die wiederherzustellenden Dateien.
- **Existierende Datei nicht überschreiben** – gibt den auf der Festplatte vorhandenen Dateien Vorrang vor den wiederherzustellenden Dateien.

Diese Optionen gelten nur bei der Wiederherstellung von Dateien und Verzeichnissen aus Datenarchiven.

### Vor/Nach- Befehle

Sie können Befehle spezifizieren (oder Batch-Dateien), die automatisch vor oder nach der Wiederherstellung ausgeführt werden. Damit können Sie z.B. Windows-Prozesse starten oder stoppen oder Ihre Daten vor dem Start des Backups auf Viren prüfen.

Um Befehle (Batch-Dateien) zu spezifizieren, wählen Sie den vor der Wiederherstellung auszuführenden Befehl im Feld **Vor der Wiederherstellung**.

- Geben Sie im Feld **Befehl** einen Befehl ein oder wählen Sie ihn aus der Liste. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Durchsuchen**, um eine Batch-Datei zu wählen.
- Um einen neuen Befehl zu erstellen oder eine neue Batch-Datei auszuwählen, klicken Sie auf **Bearbeiten**. Geben Sie im Feld **Arbeitsverzeichnis** einen Pfad für die Befehlsausführung ein oder wählen Sie ihn aus der Liste zuvor bereits gewählter Pfade. Im Eingabefeld **Argumente** tragen Sie das Argument ein oder wählen eines aus der Liste.
- Sie können die Funktion des Befehls mit einem Klick auf die Schaltfläche **Teste Befehl** überprüfen.



Analog gehen Sie für die nach dem Ende der Wiederherstellung auszuführenden Befehle vor.



Das Deaktivieren des standardmäßig aktivierten Kontrollkästchens **Operationen nicht ausführen, bevor die Ausführung der Befehle komplett ist** erlaubt es, dass Wiederherstellungsprozesse zeitgleich neben der Ausführung Ihrer Befehle laufen können.

### Wiederherstellungspriorität

Die Veränderung der Prozesspriorität für die Wiederherstellung kann diesen Prozess schneller oder langsamer als normal ablaufen lassen (je nachdem, wofür Sie sich entscheiden), beeinflusst aber auch den Ablauf der anderen Programme. Die Priorität eines jeden Prozesses, der in einem System läuft, bestimmt den Grad der CPU-Benutzung und der Systemressourcen, die dem Prozess zugeordnet werden. Das Herabsetzen der Wiederherstellungspriorität wird mehr Ressourcen für andere CPU-Tasks freisetzen. Das Heraufsetzen der Wiederherstellungspriorität kann den Wiederherstellungsprozess beschleunigen, indem Ressourcen von anderen gleichzeitig laufenden Prozessen abgezogen werden. Der Effekt ist aber abhängig von der totalen CPU-Auslastung und anderen Faktoren.

**Niedrig** – der Wiederherstellungsprozess läuft langsamer, dafür werden andere Programme weniger beeinträchtigt.

**Normal** – der Wiederherstellungsprozess läuft gleichberechtigt neben anderen Prozessen.

**Hoch** – der Wiederherstellungsprozess läuft schneller, aber die Performance anderer Programme wird beeinträchtigt.

### Sicherheitseinstellungen auf Dateiebene

Wenn die Sicherheitseinstellungen der Dateien während des Backups erhalten wurden (siehe Abschnitt »Sicherheitseinstellungen auf Dateiebene« beim Backup auf Seite 46), können Sie entscheiden, ob diese auch bei der Wiederherstellung erhalten bleiben oder die Sicherheitseinstellungen des Ordners angenommen werden sollen, in den sie wiederhergestellt werden.


Um Dateien mit ihren eigenen Sicherheitseinstellungen (festgelegten Rechten für Benutzer oder Gruppen) wiederherzustellen, wählen Sie Wiederherstellung der Dateien mit Erhaltung ihrer Sicherheitseinstellungen. Diese Option gilt nur bei der Wiederherstellung von Dateien und Verzeichnissen aus Datenarchiven.

### Treiber für Massenspeichergeräte spezifizieren

Die Kategorie **Treiber für Massenspeichergeräte spezifizieren** ist nur auf Computern verfügbar, auf denen Acronis Universal Restore installiert ist.



Acronis Universal Restore ist ein Zusatzmodul für Acronis True Image Echo Server für Windows. Es muss separat erworben werden und wird mit einer eigenen Setup-Datei installiert. Weitere Informationen finden Sie unter 2.6, »Acronis Universal Restore (optional)«, Seite 17.



**Abb. 12: Treiber für Massenspeichergeräte spezifizieren**

In dieser Kategorie können Sie einen Pfad zu einem Treiberspeicher im Netzwerk spezifizieren oder festlegen, dass Acronis Universal Restore außerdem auf einem Wechseldatenträger nach Treibern sucht, wenn eine Systemfestplatte auf abweichender Hardware wiederhergestellt wird. Wenn Sie mehrere Ordner angeben, dann wird Acronis Universal Restore alle Ordner durchsuchen und den geeignetsten Treiber auswählen.

## Erweiterte Einstellungen

Für die Wiederherstellung können Sie verschiedene erweiterte Einstellungen vornehmen:

- **Aktuelles Datum und Zeit für wiederhergestellte Dateien verwenden** – alle Dateien, die wiederhergestellt werden, erhalten das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit in den Dateieigenschaften.
- **Backup-Archiv vor der Wiederherstellung überprüfen** – das Programm überprüft das Backup-Archiv, bevor es wiederhergestellt wird.



Um die Daten eines inkrementellen Backups zu prüfen, müssen Sie alle vorhergehenden inkrementellen Backup-Dateien und das vollständige Backup-Archiv bereitstellen, das die Basis bildet. Wenn nur eines der sukzessiv erstellten Backups fehlt, ist die Wiederherstellung unmöglich.

Um die Daten eines differentiellen Backups zu prüfen, müssen Sie das vollständige Backup-Archiv bereitstellen, das die Basis bildet. Wenn Sie mehrere differentielle oder differentielle und inkrementelle

Backups erstellt haben, die auf dem gleichen vollständigen Backup basieren (und deshalb im gleichen Verzeichnis liegen), benötigen Sie alle sukzessiv erstellten Backups, um das Archiv zu prüfen

- **Dateisystem nach Wiederherstellung prüfen** – das Dateisystem wird überprüft, nachdem die Wiederherstellung erfolgt ist.



Die Überprüfung des Dateisystems ist nur verfügbar, wenn Sie Festplatten bzw. Partitionen unter Windows wiederherstellen und für FAT16/32- und NTFS-Dateisysteme.

- Die bootfähige Version von Acronis True Image Echo Server für Windows bietet noch eine Option, mit der ein Computer nach erfolgter Wiederherstellung neu gestartet werden kann und so ohne Benutzeraktion mit dem wiederhergestellten Betriebssystem startet. Wenn diese Option gewählt ist, werden die "Nach-Befehle" nicht ausgeführt. Wenn Sie diese Befehle benötigen, dann müssen Sie den Befehl zum Reboot in Ihren Befehlsstapel mit aufnehmen.

## 6.5 Erstellen von dynamischen Datenträgern und Volumes

Um die Aktionen mit Festplatten und Volumes auszuführen, benötigt Acronis True Image Echo Server für Windows einen **exklusiven Zugriff** auf diese Datenträger. Das bedeutet, dass andere Anwendungen nicht gleichzeitig auf diese Datenträger zugreifen können. Schließen Sie also alle anderen Anwendungen, die diese Datenträger verwenden (z.B. die Datenträgerverwaltung von Windows), bevor Sie die Assistenten zur Konvertierung von Datenträgern bzw. zum Erstellen von dynamischen Volumes starten.

### Konvertieren in einen dynamischen Datenträger

Diese Operation ist in der lokalen Version von Acronis True Image Echo Server für Windows und in der bootfähigen Version verfügbar. Wenn Sie die Wiederherstellungsumgebung von Acronis gebootet haben, dann können Sie auf einfache Weise die gewünschte dynamische Gruppe auf einem Bare Metal oder einem Computer mit einem Nicht-Windows-Betriebssystem erstellen.

#### Überlegungen vor Umwandlung:

Die Operation unterstützt MBR- und GPT-Basisdatenträger. Ein MBR-Basisdatenträger muss mindestens 1 MB freien Platz am Ende des Datenträgers für die Datenbank der dynamischen Festplatte haben.

Wenn ein Datenträger nicht als Zieldatenträger für eine Wiederherstellung vorbereitet wird, d.h. die Daten darauf erhalten bleiben sollen, dann sollten Sie den Inhalt des Datenträgers sichern, bevor Sie die Konvertierung beginnen. Wie andere grundsätzlichen Veränderungen an Partitionen oder Volumes ist auch die Konvertierung eine Operation mit hohem Risiko.

Bei Basisdatenträgern, auf denen mehrere Betriebssysteme installiert sind, wird nach der Konvertierung nur ein Betriebssystem bootfähig sein

(das System, das während der Konvertierung ausgeführt wurde). Wenn ein Datenträger mit mehreren Betriebssystemen konvertiert werden soll, dann sollten Sie von einem anderen Datenträger booten.

#### **Basisdatenträger in dynamischen Datenträger ändern:**

1. Schließen Sie alle Anwendungen, die den (die) Basisdatenträger benutzen, (der) die konvertiert werden soll(en).
2. Wenn auf dem (den) Basisdatenträger(n) Partitionen vorhanden sind, entscheiden Sie, ob diese erhalten bleiben sollen.
  - Wenn ja, dann werden die Partitionen in einfache dynamische Volumes konvertiert. In diesem Fall steht dann nur nicht zugeordneter Speicher als Ziel für die Wiederherstellung des dynamischen Volumes zur Verfügung.
  - Wenn Sie über den gesamten Datenträger wiederherstellen möchten, löschen Sie die Partitionierung mit dem Assistenten **Festplatte hinzufügen** (siehe auch Abschnitt 13.2, »Festplatte hinzufügen«, Seite 113) oder einem Drittanbieter-Tool.
3. Auf einem Computer, auf dem Acronis True Image Echo Server für Windows ausgeführt wird oder auf dem eine bootfähige Version gestartet wurde, wählen Sie **Extras → Konvertieren in dynamische Datenträger** im Hauptmenü des Programms.
4. Wählen Sie den Basisdatenträger oder eine neu angeschlossene Festplatte, die noch nicht initialisiert wurde.
5. Klicken Sie im abschließenden Schritt auf **Fertig stellen**.

Die Umwandlung eines dynamischen in einen Basisdatenträger kann mit dem Assistenten **Festplatte hinzufügen** vorgenommen werden. Dieser wird die Informationen genau so zerstören wie die GUID-Partitionstabelle, wenn diese auf der Festplatte vorhanden ist. Als Ergebnis entsteht ein MBR-Basisdatenträger.

#### **Dynamische Volumes erstellen**

Diese Operation steht in der lokalen Version von Acronis True Image Echo Server für Windows und der bootfähigen Version zur Verfügung. Wenn Sie die Wiederherstellungsumgebung von Acronis gebootet haben, können Sie auf einfache Weise die gewünschte dynamische Gruppe auf einem Bare Metal oder einem Computer mit einem Nicht-Windows-Betriebssystem erstellen.

Die Operation unterstützt MBR- und GPT-Basisdatenträger. Basisdatenträger werden in dynamische konvertiert.




Alle auf den Basisdatenträgern enthaltenen Daten und die Partitionierung werden verloren gehen. Auf dynamischen Datenträgern wird nur nicht zugeordneter Speicher für das neue Volume genutzt.

Ein MBR-Basisdatenträger muss mindestens 1 MB freien Platz am Ende des Datenträgers für die Datenbank der dynamischen Festplatte haben.

### So erstellen Sie ein dynamisches Volume


1. Schließen Sie alle Anwendungen, die den (die) Datenträger benutzen, auf dem (denen) das Volume erstellt werden soll.
2. Starten Sie den Assistenten zum Erstellen dynamischer Datenträger mit **Extras → Erstellen dynamischer Datenträger** im Hauptmenü des Programms.
3. Wählen Sie einen Basis-, einen dynamischen oder einen neu angeschlossenen Datenträger, auf dem das dynamische Volume erstellt wird. Dynamische Datenträger sind als Standard ausgewählt. Sie können diese Auswahl später im Assistenten ändern. Wenn Sie andere Datenträger als dynamische auswählen, dann werden diese in dynamische konvertiert und der dynamischen Gruppe hinzugefügt. Dieser Vorgang erfolgt aber erst beim Start der Operation. Wenn Sie den Assistenten vorher abbrechen, sind noch keine Änderungen an den Datenträgern erfolgt.



**Abb. 13: Auswahl der Zielfestplatten**

4. Wählen Sie den Typ des dynamischen Volumes, der erstellt werden soll: einfach, übergreifend, Stripeset, gespiegelt oder RAID-5.
5. Spezifizieren Sie die Größe des Platzes, den das dynamische Volume auf jedem der gewählten Datenträger belegen soll. Der Wert, den Sie einstellen, ist auf den gewählten Volumentyp angepasst.
  - Für ein übergreifendes Volume kann der Platz auf jedem ausgewählten Datenträger unabhängig gewählt werden. Wenn nur ein Datenträger gewählt wird, wird ein einfaches Volume erstellt.
  - Stripeset, gespiegelte oder RAID-5-Volumes setzen das Verteilen der Daten zwischen den Datenträgern voraus. Deshalb müssen solche Volumes den gleichen Platz auf jeder Festplatte belegen. Wenn Sie verschiedene Werte einstellen, wird die zuletzt getroffene Einstellung allen Datenträgern zugeordnet. Wenn der eingestellte Wert größer ist als der unzugeordnete Platz auf jeder Platte, wird der minimal verfügbare Wert für den Platz allen Datenträgern zugeordnet. Die resultierende Größe des Volumes wird unterhalb der Auswahl dargestellt.

- In diesem Schritt können Sie auch alle Datenträger auswählen, die Sie nicht in das Volume aufnehmen möchten.



**Abb. 14: Zusammenstellung der Datenträger**

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen** im abschließenden Fenster des Assistenten.

## Kapitel 7. Tasks planen

Eine Datensicherung ist nur gut, wenn sie fehlerfrei und aktuell ist. Für die Aktualität der Sicherungen ist es nötig, entweder in regelmäßigen Abständen oder nach besonderen Arbeiten an den Datenträgern Sicherungen neu anzulegen oder, wie es Acronis True Image Echo Server für Windows anbietet, inkrementell fortzuschreiben. Für die Automatisierung der Datensicherung bietet Acronis True Image Echo Server für Windows einen Task-Planer, der Aufgaben (Tasks) zur Datensicherung und zur Validierung von Archiven selbstständig übernehmen kann. Sie können die Details einer regelmäßigen Backup-Erstellung festlegen und vor allem einen Zeitpunkt angeben, an dem der Task automatisch ausgeführt wird. Wenn Sie dieses Tool einsetzen, werden Sie nie wieder eine Datensicherung vergessen.

Sie können mehrere voneinander unabhängige Tasks einrichten. Z.B. könnten Sie ein aktuelles Projekt oder einen Server täglich und die Systemfestplatte zusätzlich noch wöchentlich sichern.

Alle eingerichteten Tasks erscheinen im Fenster **Tasks planen**, in dem Sie diese Tasks starten, stoppen, bearbeiten, löschen oder umbenennen. Um in das Fenster **Tasks planen** zu wechseln, klicken Sie auf **Tasks** in der Gruppe **Tasks verwalten** oder wählen die Kategorie **Task planen** in der Seitenleiste.





Abb. 15: Tasks planen

### 7.1 Einen neuen Task anlegen

Für das Erstellen von Tasks ist ein Assistent integriert, mit dem Sie die Schritte für die Art der auszuführenden Aufgaben und die Zeitplanung absolvieren.

1. Um den **Assistent zum Planen von Backups** zu starten, klicken Sie auf **Erstellen** in der Werkzeugleiste im Fenster **Tasks planen** oder wählen **Aktionen → Task planen** im Hauptmenü des Programms.
2. Wählen Sie, ob Sie einen Task für ein **Backup** oder das **Validieren** erstellen möchten.
  - Wenn das Letztere der Fall ist, wählen Sie im nächsten Schritt das Archiv, das überprüft werden soll.
  - Wenn Sie sich für ein Backup entscheiden, dann konfigurieren Sie zunächst die Aufgaben für das Backup auf dem üblichen Weg (siehe Kapitel 5, »Backup«, Seite 34ff). Wenn Sie das Backup-Archiv auf einem Netzlaufwerk ablegen müssen, tragen Sie den Benutzernamen und ein Kennwort für den Zugriff auf den Speicherort ein.



**Abb. 16: Startparameter festlegen**

3. Wählen Sie die Periode für die Ausführung des Tasks. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Manuell starten** - Der Task wird erstellt, aber nicht automatisch gestartet. Sie können diese Variante wählen, um den Task vorzubereiten, aber ausgeschaltet zu lassen.
  - **Täglich** - Der Task wird einmal am Tag ausgeführt oder einmal an mehreren Tagen.
  - **Wöchentlich** - Der Task wird einmal in einer Woche oder einmal in mehreren Wochen am gewählten Tag ausgeführt, der im nächsten Schritt präzisiert wird.
  - **Monatlich** - Der Task wird einmal im Monat am gewählten Tag ausgeführt, der im nächsten Schritt präzisiert wird.
  - **Einmalig** - Der Task wird ein Mal zu einer spezifizierten Zeit ausgeführt, die im nächsten Schritt präzisiert wird.



- **Wenn sich der freie Festplattenplatz ändert** - Der Task wird ausgeführt, wenn sich die Größe des freien Speichers um einen Betrag vergrößert oder verkleinert, der im nächsten Schritt präzisiert wird.
- **Beim Starten des Computers** - Der Task wird beim Starten des Betriebssystems ausgeführt.
- **Beim Anmelden** - Der Task wird beim Anmelden am Betriebssystem ausgeführt.
- **Wenn der Computer ausgeschaltet wird** - Der Task wird bei jedem Ausschalten oder Neustart des Computers ausgeführt.
- **Beim Abmelden** - Der Task wird beim Abmelden vom Betriebssystem ausgeführt.



Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Nur einmal pro Tag**, wenn der Task nicht mehrfach an einem Tag laufen soll. Das Kontrollkästchen **Nur einmal pro Tag** ist verfügbar für die Parameter **Beim Starten des Computers**, **Beim Anmelden**, **Wenn der Computer ausgeschaltet wird** und **Beim Abmelden**.



Einige dieser Parameter sind in Abhängigkeit von Betriebssystem deaktiviert und stehen dann nicht zur Verfügung.

4. Spezifizieren Sie die Startzeit des Tasks und andere Parameter in Abhängigkeit zur zuvor gewählten Periode.
5. Danach spezifizieren Sie den Benutzer, in dessen Namen der Task ausgeführt wird. Andernfalls ist die Ausführung des Tasks nicht möglich. Im oberen Feld tragen Sie den Benutzernamen ein, in die beiden Felder darunter das zugehörige Kennwort.


**Abb. 17: Benutzerinformationen für den Task angeben**

6. Im abschließenden Schritt wird die Task-Planung zusammengefasst sichtbar. Sie können mit **Zurück** die Einstellungen verändern oder mit **Abbrechen** die Einstellungen verwerfen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**, um den Task zu speichern.
7. Der Task erscheint mit einem Standardnamen im Fenster **Tasks planen**. Sie können den Task umbenennen.

## Einstellungen bei täglicher Ausführung

Wenn Sie die tägliche Ausführung gewählt haben, stehen Ihnen weitere Parameter zur Verfügung:

- Startzeit (Stunden und Minuten) - tragen Sie die Stunden und Minuten selbst ein oder nutzen Sie die Schaltflächen zur Auswahl.
- Dann wählen Sie die Periode:
  - **Täglich** - der Task wird jeden Tag ausgeführt.
  - **Werktags** - der Task wird nur an jedem Werktag ausgeführt.
  - **Alle (...) Tage** - präzisieren Sie das Intervall in Tagen, an denen der Task ausgeführt wird.
  - **Task wiederholen alle (...) Stunden** - aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie innerhalb eines Tages periodische Backups ausführen möchten. Diese Funktion kann hilfreich sein, wenn Sie eine große Menge an sich ändernden Daten haben. In diesem Fall könnten Sie z.B. ein inkrementelles Backup planen, das mehrmals am Tag ausgeführt wird.




**Abb. 18: Parameter bei täglicher Ausführung**

Falls der Computer ausgeschaltet war, als ein geplanter Task hätte starten sollen, wird dieser Task nicht ausgeführt. Sie können aber einstellen, dass ein solcher Task beim nächsten Systemstart nachgeholt wird. Dafür aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Task bei Neustart des Computers ausführen, wenn der Computer zur geplanten Zeit ausgeschaltet war**.

### Einstellungen bei wöchentlicher Ausführung

Wenn Sie die wöchentliche Ausführung gewählt haben, stehen Ihnen weitere Parameter zur Verfügung:

- Startzeit (Stunden und Minuten) - tragen Sie die Stunden und Minuten selbst ein oder nutzen Sie die Schaltflächen zur Auswahl.
- Dann wählen Sie die Periode:
  - **Alle (...) Woche(n)** - präzisieren Sie das Intervall in Wochen, in dem der Task ausgeführt wird.
  - Wählen Sie die Wochentage für die Ausführung des Tasks, indem Sie die entsprechenden Kontrollkästchen aktivieren.




**Abb. 19: Parameter bei wöchentlicher Ausführung**

Falls der Computer ausgeschaltet war, als ein geplanter Task hätte starten sollen, wird dieser Task nicht ausgeführt. Sie können aber einstellen, dass ein solcher Task beim nächsten Systemstart nachgeholt wird. Dafür aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Task bei Neustart des Computers ausführen, wenn der Computer zur geplanten Zeit ausgeschaltet war**.

### Einstellungen bei monatlicher Ausführung

Wenn Sie die monatliche Ausführung gewählt haben, stehen Ihnen weitere Parameter zur Verfügung:

- Startzeit (Stunden und Minuten) - tragen Sie die Stunden und Minuten selbst ein oder nutzen Sie die Schaltflächen zur Auswahl.
- Dann wählen Sie die Periode:
  - Am Tag (...) - präzisieren Sie den Tag, an dem der Task ausgeführt wird (z.B. Tag 15 - der Task wird am 15. jeden Monats ausgeführt).
  - Am (...) (...) - präzisieren Sie das Zahlwort und den Namen des Wochentags, an dem der Task ausgeführt wird (z.B. am ersten Montag - der Task wird am ersten Montag jeden Monats ausgeführt).




**Abb. 20: Parameter bei monatlicher Ausführung**

Falls der Computer ausgeschaltet war, als ein geplanter Task hätte starten sollen, wird dieser Task nicht ausgeführt. Sie können aber einstellen, dass ein solcher Task beim nächsten Systemstart nachgeholt wird. Dafür aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Task bei Neustart des Computers ausführen, wenn der Computer zur geplanten Zeit ausgeschaltet war**.

### Einstellungen bei einmaliger Ausführung

Wenn Sie die einmalige Ausführung gewählt haben, stehen Ihnen weitere Parameter zur Verfügung:

- Startzeit (Stunden und Minuten) - Bestimmen Sie hier die Startzeit für den Task. Tragen Sie die Stunden und Minuten ein oder nutzen Sie die Steuerelemente, um die Zeit einzustellen.
- Startdatum (Tag, Monat und Jahr)- Tragen Sie Tag, Monat und Jahr ein oder nutzen Sie die Steuerelemente.



**Abb. 21: Parameter bei einmaliger Ausführung**

Falls der Computer ausgeschaltet war, als ein geplanter Task hätte starten sollen, wird dieser Task nicht ausgeführt. Sie können aber einstellen, dass ein solcher Task beim nächsten Systemstart nachgeholt wird. Dafür aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Task bei Neustart des Computers ausführen, wenn der Computer zur geplanten Zeit ausgeschaltet war**.

### Einstellungen bei ereignisgesteuerter Ausführung

Wenn Sie den Parameter **Wenn sich der freie Festplattenplatz ändert** gewählt haben, dann müssen Sie den Betrag für den freien Speicher angeben. Wenn der freie Speicher auf der Festplatte den angegebenen Wert über- oder unterschreitet, wird das Programm das Backup starten. Spezifizieren Sie den Betrag für die Veränderung des freien Speichers und klicken Sie auf **Weiter**, um fortzusetzen. Die Voreinstellung ist 20 MB.

## 7.2 Tasks verwalten

Nach dem Anlegen eines Tasks bietet Acronis True Image Echo Server für Windows in der Werkzeugleiste des Bereichs einige Werkzeuge, mit denen Sie den Task nachträglich verändern oder löschen können.

- Nutzen Sie das Symbol **Bearbeiten**, wenn Sie mit Hilfe des Assistenten zum Bearbeiten eines Tasks die Details der Abbilderstellung verändern möchten. Wie beim Anlegen des Tasks arbeiten Sie alle Schritte für die Abbilderstellung und die Zeitplanung noch einmal ab.
- **Planen** nutzen Sie, wenn Sie lediglich die Zeitplanung verändern möchten, ohne die Details der Abbilderstellung zu ändern.


- **Löschen** verwirft den Task und entfernt das Symbol aus der Task-Liste.
- Für die sofortige Ausführung der im Task festgelegten Aufgaben nutzen Sie **Ausführen**.
- Nach einem Klick auf **Umbenennen** aktiviert Acronis True Image Echo Server für Windows die Bezeichnung des Tasks und gibt Ihnen so die Möglichkeit, den angezeigten Namen zu verändern.



Lesen Sie im Abschnitt 11.2, »Ereignisanzeige«, auf Seite 101, wie Sie mit diesem Werkzeug nachträglich den Ablauf der Tasks kontrollieren und eventuelle Fehler aufspüren können.

## Kapitel 8. Acronis Secure Zone

Mit der Acronis Secure Zone und dem Acronis Startup Recovery Manager bietet Acronis True Image Echo Server für Windows wichtige Tools für die Datensicherheit. Diese einmaligen Funktionen sind z.B. für Computer wichtig, die für Schulungen oder zu Testzwecken genutzt werden. Es ist z.B. möglich, ein neu aufgesetztes System in der Acronis Secure Zone zu sichern und bei Bedarf das veränderte System auf dem Systemdatenträger im Originalzustand wiederherzustellen. Dieses Verfahren ist komfortabler als die in Windows integrierte Systemwiederherstellung, da Sie den Zustand des Systems auf einem gewünschten Level einfrieren können. Sollten Sie z.B. einen veränderten Zustand als neue Ausgangsgröße fixieren wollen, dann tauschen Sie die Abbilder in der Acronis Secure Zone einfach aus oder legen ein weiteres Abbild dort ab.



**Abb. 22: Auswahl der Festplatte für die Einrichtung der Acronis Secure Zone**

Wenn Sie auf **Acronis Secure Zone verwalten** im Hauptmenü klicken, dann sucht das Programm auf allen lokalen Laufwerken nach der Acronis Secure Zone. Wenn eine solche gefunden wird, wird der Assistent die Funktionen zur Verwaltung anbieten: Größenänderung, Kennwortverwaltung oder Löschen. Wenn keine solche Zone gefunden wird, dann wird angeboten, eine Acronis Secure Zone zu erstellen.

Wenn die Acronis Secure Zone durch ein Kennwort geschützt ist, muss das richtige Kennwort eingegeben werden, bevor irgendeine Aktion in der Acronis Secure Zone ausgeführt werden kann.



## 8.1 Die Acronis Secure Zone anlegen

Um eine Acronis Secure Zone zu erstellen, aktivieren Sie den Befehl **Extras → Acronis Secure Zone verwalten** oder klicken auf den entsprechenden Link in der Seitenleiste.

1. Wenn Ihr PC über mehr als eine Festplatte verfügt, müssen Sie im zweiten Schritt des Assistenten zur Verwaltung der Acronis Secure Zone die Festplatte auswählen, auf der die Acronis Secure Zone erstellt werden soll (s. Abb. 22).



Wenn Sie beabsichtigen, den Acronis Startup Recovery Manager zu nutzen, müssen Sie die Acronis Secure Zone auf der ersten Festplatte anlegen. Ein PC kann nur eine Acronis Secure Zone erhalten. Falls Sie bereits eine Zone auf einer anderen Festplatte angelegt hatten, müssen Sie diese vorhandene Acronis Secure Zone löschen. Wenn Sie dagegen eine Festplatte nachträglich in den Computer einbauen, die bereits eine Acronis Secure Zone enthält, dann kann Acronis True Image Echo Server für Windows beide Zonen verwalten.

2. Üblicherweise wird unzugeordneter Speicherplatz auf der gewählten Festplatte für die Erstellung der Acronis Secure Zone benutzt. Sollte Ihre Festplatte keinen oder zu wenig unzugeordneten Speicherplatz haben, können Sie in diesem Fenster auswählen, von welchen Partitionen Speicherplatz für die Acronis Secure Zone abgezogen werden soll. Treffen Sie Ihre Auswahl und klicken Sie auf **Weiter**.
3. Der nächste Schritt **Größe** bietet einen Schieber, mit dem Sie die Größe der Acronis Secure Zone bestimmen. Sie können den Vorschlag von Acronis True Image Echo Server für Windows übernehmen: Es ist möglich, die Größe später erneut zu verändern. Falls Sie nur den Acronis Startup Recovery Manager benutzen möchten, wählen Sie die minimale Größe. Die minimale Größe der Acronis Secure Zone beträgt etwa 39 Megabyte und ist abhängig von der Festplattengeometrie. Die maximale Größe ergibt sich aus dem nicht zugeordneten Speicher und dem freien Speicher auf den Partitionen, die Sie im vorhergehenden Schritt ausgewählt haben.



Bevor Sie die Acronis Secure Zone erstellen, möchten Sie vermutlich wissen, welche Größe Sie dafür verwenden. Für eine Schätzung starten Sie ein Backup und wählen Sie alle Daten für die Sicherung, die in die Acronis Secure Zone gesichert werden sollen. Im Schritt **Backup-Optionen wählen** aktivieren Sie die Option **Optionen manuell verändern** und kontrollieren dann die Komprimierungsrate. Sie sehen dort die geschätzte Größe eines Backups von Festplatten bzw. Partition(en) oder die ungefähre Komprimierungsrate bei einem File-Level-Backup, mit der Sie die Größe abschätzen können. Die Größe des Voll-Backups multiplizieren Sie mit 1,5. Damit geben Sie Platz für spätere inkrementelle oder differentielle Backups. Beachten Sie, dass die Reduzierung einer Systempartition auf minimale Größe das Betriebssystem am Start hindern könnte.

4. Im Schritt **Schutz der Acronis Secure Zone** entscheiden Sie, ob Sie die Acronis Secure Zone mit einem Kennwort schützen möchten. Falls Sie

die zugehörige Option aktivieren, können Sie ein Kennwort für den Zugriff auf die Acronis Secure Zone einrichten und damit jeden unbefugten Zugriff auf die dort gespeicherten Daten unterbinden. Wählen Sie eine der aufgeführten Kennwortfragen und tragen Sie eine Antwort dazu ein. Die richtige Antwort auf diese Frage dient als Ersatz für das Kennwort, falls Sie sich an das Kennwort nicht erinnern können. Das Programm wird später bei jeder auf die Acronis Secure Zone bezogenen Aktion nach dem Kennwort fragen, also beim Backup von Daten oder bei der Wiederherstellung, beim Mounten von Abbildarchiven (Images) oder bei der Überprüfung der Archive in der Acronis Secure Zone, beim Versuch, mit Hilfe der **F11**-Taste zu booten, oder beim Ändern der Größe bzw. dem Versuch, die Acronis Secure Zone zu entfernen.



Das Reparieren oder Updaten von Acronis True Image Echo Server für Windows wird das Kennwort für die Acronis Secure Zone nicht beeinflussen. Wenn Sie aber Acronis True Image Echo Server für Windows deinstallieren, ohne vorher die Acronis Secure Zone zu entfernen, wird das Kennwort bei einer erneuten Installation von Acronis True Image Echo Server für Windows zurückgesetzt.

5. Entscheiden Sie nun, ob bereits in diesem Schritt der Acronis Startup Recovery Manager aktiviert werden soll. Da beide Funktionen in engem Zusammenhang stehen, sollten Sie die vorgeschlagene Option **Ja, ich möchte den Acronis Startup Recovery Manager aktivieren** belassen und fortfahren. Andernfalls holen Sie diese Aktivierung später wie beschrieben nach (siehe »Acronis Startup Recovery Manager«).
6. Der letzte Schritt des Assistenten fasst wie gewohnt die Aktionen zusammen, die Sie mit einem Klick auf **Fertig stellen** auslösen.



Einen von Acronis True Image Echo Server für Windows an dieser Stelle angeforderten Neustart müssen Sie ausführen, da die geforderten Aktionen andernfalls abgebrochen werden.

Nach einer kurzen Bearbeitungszeit erhalten Sie eine Meldung, dass die Acronis Secure Zone erfolgreich erstellt wurde. Falls der Computer zum Auslösen der Aktionen neu gestartet werden musste, startet Acronis True Image Echo Server für Windows den Computer nach Abschluss der Arbeiten selbstständig noch einmal.


## Größe der Acronis Secure Zone verändern

Wenn sich die bei der Einrichtung gewählte Größe im praktischen Betrieb als ungünstig erweist, können Sie die Größe der Acronis Secure Zone nachträglich verändern. Diesen Schritt setzen Sie z.B. ein, wenn Sie mehr Platz auf den Datenträgern benötigen und die Acronis Secure Zone zu groß gewählt wurde.

1. Aktivieren Sie den Befehl **Extras → Acronis Secure Zone verwalten** oder klicken auf den entsprechenden Link in der Seitenleiste.
2. Im Schritt nach dem Willkommensbildschirm aktivieren Sie die Option **Acronis Secure Zone verwalten**.

3. Im Schritt **Acronis Secure Zone anpassen** entscheiden Sie sich für **Vergrößern** oder **Verkleinern**.

- Beim Vergrößern wird unzugeordneter Speicherplatz auf der Festplatte für die Erweiterung der Acronis Secure Zone benutzt. Sollte die Festplatte keinen oder zu wenig unzugeordneten Speicherplatz haben, können Sie im Schritt **Acronis Secure Zone vergrößern** auswählen, von welchen Partitionen Speicherplatz für die Secure Zone abgezogen werden soll.
- Beim Verkleinern wählen Sie im Schritt **Acronis Secure Zone verkleinern** die Partitionen, denen der frei werdende Speicherplatz zugeteilt wird. Falls Sie keine Partition bestimmen, wird der gewonnene Speicherplatz unzugeordnet freigegeben.



**Abb. 23: Neue Größe der Acronis Secure Zone bestimmen**

4. Der Schritt **Größe** bietet einen Schieberegler, mit dem Sie die neue Größe der Acronis Secure Zone bestimmen (s. Abb. 23).
5. Abschließend erhalten Sie wie gewohnt die Übersicht über die anstehenden Aktionen und Einstellungen. Starten Sie die Aktionen mit einem Klick auf **Fertig stellen**.

Nach einer kurzen Bearbeitungszeit erhalten Sie eine Meldung, dass die Größe der Acronis Secure Zone erfolgreich geändert wurde.

## Kennwort ändern

Falls Sie der Acronis Secure Zone bei der Erstellung noch kein Kennwort zugeordnet hatten, das bestehende Kennwort ändern oder den Kennwortschutz deaktivieren möchten, dann sind folgende Schritte nötig:

1. Aktivieren Sie den Befehl **Extras → Acronis Secure Zone verwalten** oder klicken auf den entsprechenden Link in der Seitenleiste.

2. Falls Sie die Acronis Secure Zone mit einem Kennwort geschützt haben, müssen Sie an dieser Stelle das Kennwort eingeben. Sollten Sie das Kennwort nicht mehr wissen, klicken Sie auf den Link **Haben Sie Ihr Kennwort vergessen?** und tragen im nachfolgenden Fenster die Antwort auf die Kennwortfrage ein. Bei richtiger Eingabe des Kennworts oder richtiger Antwort auf die Kennwortfrage gibt Acronis True Image Echo Server für Windows die weiteren Schritte frei.
3. Aktivieren Sie die Option **Acronis Secure Zone verwalten**.
4. Aktivieren Sie die Option **Kennwort ändern** und klicken Sie auf **Weiter**.
5. Im Schritt **Schutz der Acronis Secure Zone** entscheiden Sie, ob Sie die Acronis Secure Zone mit einem Kennwort schützen möchten. Falls Sie die zugehörige Option aktivieren, können Sie ein neues Kennwort für den Zugriff auf die Acronis Secure Zone einrichten. Wählen Sie eine der aufgeführten Kennwortfragen und tragen Sie eine Antwort dazu ein. Die richtige Antwort auf diese Frage wird Ihnen später helfen, falls Sie sich an das Kennwort nicht erinnern können. Falls Sie ein bereits bestehendes Kennwort deaktivieren möchten, aktivieren Sie die Option **Kennwortschutz nicht benutzen**, bevor Sie auf **Weiter** klicken.
6. Abschließend erhalten Sie wie gewohnt die Übersicht über die anstehenden Aktionen und Einstellungen. Starten Sie die Aktionen mit einem Klick auf **Fertig stellen**.

Nach einer kurzen Bearbeitungszeit erhalten Sie eine Meldung, dass die Aktion erfolgreich abgeschlossen wurde. Je nach Wunsch wurde ein entsprechendes Kennwort eingerichtet oder entfernt.

## 8.2 Acronis Startup Recovery Manager

Für den sinnvollen Einsatz des Acronis Startup Recovery Managers muss eine Acronis Secure Zone eingerichtet sein, die ein Abbildarchiv der Systempartition enthält. Natürlich können Sie ebenso Sicherungen aller Partitionen der Festplatten eines Rechners in diesen Sicherheitsbereich ablegen.



Wenn Sie Acronis Snap Restore benutzen möchten, um unmittelbar nach Beginn der Wiederherstellung eines Windows-Systems bereits mit dem System zu arbeiten, ist es notwendig, ein Abbild der kompletten Boot-Festplatte zu erstellen. Wenn Sie Acronis Snap Restore ausführen, wird Acronis True Image Echo Server für Windows immer die gesamte Boot-Festplatte wieder herstellen. Enthält das für die Wiederherstellung genutzte Abbildarchiv aber z.B. nur zwei von drei Partitionen dieser Festplatte, geht die dritte bei der Wiederherstellung verloren. Sollten Sie diesen Speicherplatz für die Sicherung der kompletten Boot-Festplatte nicht zur Verfügung haben, dann können Sie Acronis Snap Restore nicht einsetzen.



Sie müssen entweder manuell oder mit Hilfe des Schedulers von Acronis True Image Echo Server für Windows dafür sorgen, dass die in der Acronis Secure Zone abgelegten Abbildarchive auf dem gewünschten Stand sind. Für Systempartitionen sollte das das Abbild eines funktions-

fähigen Betriebssystemen sein, Datenpartitionen dagegen sollten möglichst aktuell sein.

- Erstellen Sie mit dem Befehl **Extras → Acronis Secure Zone verwalten** oder einem Klick auf den Link in der Seitenleiste den geschützten Bereich der Festplatte. Die Größe sollte für das Abbildarchiv ausreichend groß gewählt werden.
- Erstellen Sie die gewünschten Abbilder, mindestens aber das Abbild der Systempartition.
- Nachdem das Abbild des Systems in der Acronis Secure Zone gespeichert wurde, empfiehlt sich eine Verkleinerung der Acronis Secure Zone auf ein notwendiges Minimum.

## Acronis Startup Recovery Manager aktivieren

Die Aktivierung des Acronis Startup Recovery Managers erfolgt mit dem Befehl **Extras → Acronis Startup Recovery Manager aktivieren**. Dabei analysiert Acronis True Image Echo Server für Windows die Festplatte und stellt fest, ob bereits eine Acronis Secure Zone eingerichtet ist. Falls das nicht der Fall ist, folgen die Schritte zum Einrichten der Acronis Secure Zone. Die Details dieser Aktionen finden Sie im Abschnitt 8.1, »Die Acronis Secure Zone anlegen«, Seite 81.

Wenn Sie die gewählten Aktionen mit **Fertig stellen** bestätigen, aktiviert Acronis True Image Echo Server für Windows den Acronis Startup Recovery Manager, der nach wenigen Augenblicken einsatzbereit ist.

Bei jedem Start des Rechners erscheint von nun an vor dem eigentlichen Betriebssystemstart für eine kurze Zeit eine Aufforderung, durch Drücken der **F11**-Taste das Programm Acronis True Image Echo Server für Windows zu starten.



Die im Acronis Startup Recovery Manager für die exklusive Ausführung von Acronis True Image Echo Server für Windows notwendigen Dateien werden beim Upgrade auf eine neue Version nicht aktualisiert. In solchen Fällen muss Acronis Startup Recovery Manager erneut aktiviert werden, um diese Dateien ebenfalls zu aktualisieren.

## Acronis Startup Recovery Manager beim Rechnerstart

Bei aktiviertem Acronis Startup Recovery Manager erscheint bei jedem Start des Rechners vor dem eigentlichen Betriebssystemstart für eine kurze Zeit die Aufforderung, durch Drücken der **F11**-Taste das Programm Acronis True Image Echo Server für Windows zu starten. Wenn Sie während dieser Zeit die F11-Taste drücken, startet Acronis True Image Echo Server für Windows.

Es erscheint eine graphische Oberfläche, bei der Sie die Wahl haben, den Rechner auszuschalten, Windows normal zu booten oder Acronis True Image Echo Server für Windows zu starten. Nach einem Klick auf den Eintrag Acronis True Image Echo Server für Windows erscheint die Programmoberfläche von Acronis True Image Echo Server für Windows.

mit den Aufgaben und Werkzeugen, die bei einem Start vom Notfallmedium üblich sind (siehe Kapitel »Der Start vom Notfallmedium«).



Falls Sie vor dem ersten Start des Acronis Startup Recovery Managers noch keine Abbilder in der Acronis Secure Zone abgelegt hatten, können Sie das nun nachholen.

Wenn Sie die Arbeiten mit Acronis True Image Echo Server für Windows erledigt haben, reicht ein Klick auf das Symbol **Schließen** in der Titelleiste von Acronis True Image Echo Server für Windows oder der Befehl **Aktionen → Schließen**, um das Programm zu beenden. Der Rechner startet daraufhin neu.

### Acronis Startup Recovery Manager deaktivieren

Um den Acronis Startup Recovery Manager wieder zu deaktivieren, müssen Sie die Acronis Secure Zone entfernen. Dabei löscht Acronis True Image Echo Server für Windows außer den dort gespeicherten Archiven auch die Informationen, die in dieser Zone für den Rechnerstart nach dem Drücken der Taste **F11** abgelegt wurden.

## 8.3 Die Acronis Secure Zone löschen

Falls Sie die Acronis Secure Zone und vor allem das darin enthaltene Abbildarchiv nicht mehr benötigen, dann können Sie diesen Bereich mit Acronis True Image Echo Server für Windows entfernen.

1. Aktivieren Sie den Befehl **Extras → Acronis Secure Zone verwalten** oder klicken auf den entsprechenden Link in der Seitenleiste.
2. Im Schritt nach dem Willkommensbildschirm wählen Sie die Option **Acronis Secure Zone entfernen**, bevor Sie mit **Weiter** bestätigen.
3. Wählen Sie mit einem Klick in die zugehörigen Kontrollkästchen die Partition oder die Partitionen aus, die den durch das Entfernen der Acronis Secure Zone frei werdenden Speicherplatz erhalten.



Wenn Sie beim Löschen der Acronis Secure Zone keine Partition für die Zuordnung des frei werdenden Speicherplatzes auswählen, wird der Speicherplatz als unzugeordneter Bereich freigegeben.

4. Im letzten Schritt sehen Sie noch mal einen Überblick über die anstehenden Aktionen und Einstellungen. Bestätigen Sie die Aktion mit einem Klick auf **Fertig stellen**.

Nach einer kurzen Bearbeitungszeit erhalten Sie eine Meldung, dass die Acronis Secure Zone erfolgreich entfernt wurde. Auch wenn Sie nicht dazu aufgefordert werden, sollten Sie den Rechner nach Entfernung der Acronis Secure Zone neu starten.



Entfernen Sie die Acronis Secure Zone bei aktiviertem Acronis Startup Recovery Manager nur mit Acronis True Image Echo Server für Windows über die Funktion Acronis Secure Zone verwalten. Ein manuelles Löschen der Partition mit Fremdsoftware kann bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr startet. In diesem Fall hilft aber die Acronis True Image Echo Server für Windows Boot-CD weiter.



## Kapitel 9. Bootfähige Notfallmedien

Das Notfallmedium bietet eine Möglichkeit, Acronis True Image Echo Server für Windows im exklusiven Modus auszuführen, wenn keine andere Möglichkeit für die Ausführung von Acronis True Image Echo Server für Windows unter Windows bzw. mit Hilfe von Acronis Startup Recovery Manager besteht. Es ist z.B. auch einfacher, eine Systempartition nach dem Start vom Bootmedium wiederherzustellen, als unter Windows zu beginnen und dann den erforderlichen Neustart auszuführen. Außerdem könnten Sie mit Hilfe des bootfähigen Mediums auch Festplatten von Computern mit einem anderen Betriebssystem als Windows sichern.

Unmittelbar nach der Installation einer per Download erworbenen Version von Acronis True Image Echo Server für Windows oder nach Installation eines Updates sollten Sie ein bootfähiges Notfallmedium erstellen. Damit ist gewährleistet, dass immer die aktuellste Version der Software auch auf dem Notfallmedium zur Verfügung steht. Dazu benötigen Sie eine leere CD-R/W, eine leere DVD+R/RW, mehrere formatierte Disketten (der Assistent wird die erforderliche Anzahl mitteilen) oder ein anderes Medium, mit dem Sie die Maschine booten können, z.B. ein Zip-Laufwerk.



Wenn Sie bei einer benutzerdefinierten Installation von Acronis True Image Echo Server für Windows beschlossen hatten, den Acronis Media Builder nicht mit zu installieren, dann können Sie dieses Feature nicht nutzen.



Wenn Sie eine DVD als Bootmedium einrichten möchten, dann sollten Sie den Medientyp DVD+R einsetzen, da bei Verwendung von DVD-R Probleme auftauchen könnten. Es ist in jedem Fall aber anzuraten, die Funktion des erstellten Bootmediums zu testen.

Acronis True Image Echo Server für Windows kann auch das ISO-Image einer bootfähigen CD auf der Festplatte ablegen. Falls Sie einen Microsoft RIS-Server in Ihrem lokalen Netzwerk betreiben, kann dessen Administrator die für das Booten nötigen Daten auch auf diesem Server ablegen. Danach ist jeder Netzwerk-Computer in der Lage, jedes dort hinterlegte Acronis-Programm aus dem RIS-Paket zu booten.

Wenn weitere Acronis-Produkte installiert sind, z.B. Acronis Disk Director Server, können Sie die für den exklusiven Modus nötigen Dateien auf dem gleichen Medium unterbringen.

### 9.1 So erstellen Sie ein Notfallmedium


Beginnen Sie die Erstellung des Notfallmediums mit dem Befehl im Startmenü von Windows oder klicken Sie nach dem Start von Acronis True Image Echo Server für Windows im Programmhauptfenster auf den Befehl **Bootfähiges Medium erstellen** in der Seitenleiste bzw. im Menü **Extras**.

1. Es erscheint der zuständige Assistent mit einem Willkommensbildschirm, klicken Sie auf **Weiter**.

2. Entscheiden Sie, welche Acronis-Programme bzw. Programmkomponenten auf das bootfähige Notfallmedium gelangen sollen (s. Abb. 24). Acronis True Image Echo Server für Windows bietet dafür die folgenden Komponenten:

- Acronis True Image Echo Server für Windows (Vollversion) – enthält die Unterstützung für USB-, PC-Card- und SCSI-Schnittstellen, an die Speichergeräte angeschlossen sein könnten, und ist deshalb empfohlen.
- Acronis True Image Echo Server für Windows (Abgesicherte Version) – enthält die USB-, PC-Card-, oder SCSI-Treiber nicht. Diese Version könnte erforderlich sein, wenn die Vollversion nicht bootet.
- Eventuell vorhandene weitere Produkte von Acronis.

Der Parameter **Automatisch starten nach** spezifiziert das Zeitintervall für die Sichtbarkeit des Boot-Menüs. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert wird, wird auf einem bootenden Computer das Boot-Menü erscheinen und darauf warten, dass ein Benutzer entweder den weiteren Start des Betriebssystems oder einer Acronis-Programmkomponente initiiert. Wenn Sie dagegen z.B. 10 Sekunden für eine Komponente einstellen, wird diese 10 Sekunden nach der Anzeige des Menüs selbstständig starten.



**Abb. 24: Auswahl des Inhalts für das bootfähige Notfallmedium**

3. Entscheiden Sie sich für eines der angebotenen Wechseldatenlaufwerke. Üblicherweise erscheinen in dieser Auswahl installierte Disketten-, andere Wechselspeichergeräte sowie die Auswahl für den RIS-Server und die ISO-Image-Datei. Wählen Sie einen Datenträger, mit dem Sie Ihren Rechner booten können.

- Wenn Sie eine CD-R, DVD+R/RW, Disketten oder ein anderes Wechselmedium erstellen, legen Sie ein leeres Medium ein, damit Acronis Media Builder dessen Kapazität ermitteln kann.
- Wenn Sie das ISO-Image einer bootfähigen CD erstellen wollen, müssen Sie den Dateinamen angeben und den Speicherort.



- Wenn Sie die für das Booten notwendigen Daten auf einem RIS-Server speichern möchten, spezifizieren Sie den Server und geben den Benutzernamen und das Kennwort für den Zugriff an.
3. Folgen Sie den weiteren Anweisungen und klicken Sie auf **Fertig stellen**. Der Erstellungsprozess wird durch eine Fortschrittsanzeige unterstützt.

Der Acronis Media Builder meldet abschließend den Erfolg.



Der Acronis Media Builder listet alle Wechseldatenträger, die das System erkennt, z.B. auch USB-Sticks. Beachten Sie aber, dass USB-Sticks mit herstellerspezifischen Tools als bootfähig eingerichtet und formatiert werden müssen.

## Der Start vom Notfallmedium

Wenn Sie mit dem Builder für bootfähige Notfallmedien einen Diskettensatz oder eine bootfähige CD erstellt haben, dann können Sie Acronis True Image Echo Server für Windows starten, ohne dass ein Betriebssystem von der Festplatte gestartet werden muss. Dies und die notwendige Unterstützung für die Hardware liefert Acronis True Image Echo Server für Windows beim Start selbst.



Wenn Sie in einem Netzwerk arbeiten, dann sollten Sie vor dem Start vom Notfallmedium kontrollieren, ob im Netzwerk ein DHCP-Server aktiv ist und einem neu hinzukommenden Computer bei der Anmeldung automatisch eine IP-Adresse zuordnet. In kleinen Netzen übernehmen häufig moderne DSL-Router oder ISDN-Router diese Aufgabe. Andernfalls müssen Sie die Einstellungen für das Netzwerk manuell vornehmen.

Nach dem Start entscheiden Sie, welche Acronis True Image Echo Server für Windows-Version vom Notfallmedium gestartet werden soll. Es wird empfohlen, die normale Version mit Treibern für USB-, PCMCIA- und SCSI-Festplatten zu wählen. Die abgesicherte Version wird nur benötigt, wenn Probleme beim Booten der normalen Version auftreten.

Acronis True Image Echo Server für Windows präsentiert sich bei Ausführung vom Notfallmedium mit der gleichen intuitiv zu bedienenden Oberfläche wie unter Windows, obwohl das Produkt betriebssystemunabhängig ausgeführt wird. Der Funktionsumfang von Acronis True Image Echo Server für Windows nach dem Start von einem Notfallmedium ist auf das Notwendige beschränkt. Sie finden die Funktionen, um Backups zu erstellen, wiederherzustellen und zu prüfen, die Migrationstools zum Klonen oder Hinzufügen einer Festplatte, die Funktion zum Verwalten der Acronis Secure Zone und die Funktion, den Acronis Startup Recovery Manager zu aktivieren.

## Netzwerkeinbindung im Rettungsmodus

Ob Acronis True Image Echo Server für Windows beim Start von einem Notfallmedium die Netzwerkverbindungen korrekt hergestellt hat, prüfen Sie mit dem Befehl **Extras → Optionen**. Dieser Befehl aktiviert eine Dialogbox, in der Sie die Netzwerkverbindungen sehen und bei Bedarf

ändern. Falls die Erkennung in Ausnahmefällen nicht automatisch erfolgt ist, können Sie an dieser Stelle die Netzwerkeinstellungen individuell konfigurieren. Es ist mindestens die Eingabe der IP-Adresse, der Subnetmaske und der IP-Adresse des Gateways nötig. Bei manueller Eingabe der Netzwerkeinstellungen werden nach Doppelklick auf **Benachbarte Computer** häufig keine Netzwerkressourcen angezeigt. Hier hilft es, den UNC-Pfadnamen im Dateinamensfeld einzugeben (z.B. **\\server\freigabe\** oder **\\<ip-adresse>\freigabe\**). Beim Zugriff auf einen anderen Computer im Netzwerk fragt Acronis True Image Echo Server für Windows den Benutzernamen und das Kennwort ab. Um sich an einer Windows-Domäne anzumelden, stellen Sie dem Benutzernamen den Namen der Domäne gefolgt von einem Backslash voran (z.B. **domain\benutzer**).



Wenn Acronis True Image Echo Server für Windows vom Bootmedium gestartet ist, sind die Datenträger nicht mehr nötig. Die zur Ausführung von Acronis True Image Echo Server für Windows notwendigen Informationen sind vollständig im Hauptspeicher untergebracht. Sie können also z.B. die bootfähige CD aus dem Laufwerk entnehmen und dafür die Datenträger einlegen, auf denen Sie die Archivdateien gespeichert haben.



Wenn Sie ein vom Notfallmedium gebootetes Acronis True Image Echo Server für Windows über den Befehl **Aktionen** → **Beenden** oder einen Klick auf die Systemschaltfläche **Schließen** deaktivieren, sorgt das Programm für einen Neustart des Computers.

## 9.2 Win PE ISO mit Acronis True Image Echo Server für Windows

Die Windows Preinstallation Environment (Win PE) ist ein minimales Windows-System, das auf den Kernels von Windows XP Professional und den Windows Server 2003 Kernel aufbaut. Win PE wird üblicherweise von OEMs und Unternehmen für das Deployment, Tests, Diagnosen und Systemreparaturen eingesetzt. Der Einsatz von Acronis True Image Echo Server für Windows in Windows Preinstallation Environment ermöglicht eine Kombination der Fähigkeiten von Acronis True Image Echo Server für Windows und Win PE mit mehr Funktionalität als bei der Benutzung eines Nur-Acronis-Bootmediums. Das Add-On Acronis Universal Restore für Acronis True Image Echo Server für Windows kann, wenn es installiert ist, ebenfalls in das ISO-Image einbezogen werden.

So fügen Sie das Acronis True Image Echo Server für Windows Plug-In zu Ihrer Win PE Distribution hinzu:

1. Stellen Sie sicher, dass das Acronis Bart PE Plug-In installiert ist. Der Standardpfad für diese Installation ist **\\Program Files\\Acronis\\TrueImageEchoServer\\BartPE**. Wenn nicht, dann führen Sie das Setup von Acronis True Image Echo Server für Windows erneut aus, wählen **Modifizieren** und installieren das Acronis Bart PE Plug-In.



Acronis Win PE ISO Builder ermittelt das Acronis Bart PE Plug-In mit Hilfe des Registry-Schlüssels **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Acronis\TrueImageEchoServer\Settings\BartPE**, der bei der Installation erstellt wird. Falls Sie das Bart PE Plug-In nach der Installation in einen anderen Ordner verschieben, müssen Sie den Schlüssel entsprechend ändern. Wenn der Schlüssel vermisst wird oder falsch ist, kann der Builder nicht arbeiten.

2. Legen Sie die CD der Win PE Distribution in das Laufwerk ein.



Falls Sie eine Kopie der Distribution auf der Festplatte haben, geben Sie später den exakten Pfad dorthin an. Die Dateien der Distribution müssen in einem separaten Ordner entpackt sein.

3. Wählen Sie den Befehl **Programme → Acronis → Acronis True Image Echo Server für Windows → Acronis Win PE ISO Builder**.

4. Spezifizieren Sie den Ort mit den Quellen für das Erstellen von Win PE ISO. Das sind entweder das Laufwerk mit der Win PE Distribution oder der Ordner, in den Sie die Quellen kopiert haben.

5. Geben Sie den Pfad an, in den die Win PE ISO gespeichert werden soll, und tragen Sie einen Namen ein.

6. Prüfen Sie die Zusammenstellung der Aktionen und klicken Sie auf **Fertig stellen**.

7. Mit einem Drittanbieter-Tool können Sie die erstellte ISO-Datei nun auf CD oder DVD brennen.



Ein auf Win PE 2.0 basierendes Medium mit integriertem Acronis True Image Echo Server für Windows benötigt mindestens 768 MB RAM für die Ausführung.

## Kapitel 10. Operationen mit Archiven

Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Operationen mit Archiven: Das Validieren zur Prüfung der Integrität der Archive, das Durchsuchen beliebiger Backup-Archive, das Mounten von Image-Archiven als virtuelle Laufwerke und das Konsolidieren von Archiven.

### 10.1 Validieren von Backup-Archiven

Archivdateien dienen der Vorbereitung auf ein Disaster-Recovery oder der Archivierung von Daten. Deshalb ist die Datenintegrität die wichtigste Eigenschaft eines Archivs. Sie sollten daher die Zeit aufbringen, Archivdateien nach der Erstellung zu überprüfen. Diese Funktion ist auch per Task möglich. Informationen dazu finden Sie in Kapitel 7, »Tasks planen«, Seite 71ff.

Um den **Assistent zum Validieren von Backup-Archiven** zu starten, wählen Sie das Element **Backup-Archive validieren** im Programmhauptfenster oder in der Gruppe **Extras** oder klicken auf **Backup-Archive validieren** in der Werkzeugleiste.

Der einzige Schritt nach dem Begrüßungsbild dient dazu, die Archivdatei zu markieren, die überprüft werden soll. Falls Sie die Acronis Secure Zone auswählen, wählen Sie das Archiv erst im nächsten Schritt.



Wenn Sie im Vorschaubereich auf der rechten Seite auf ein Laufwerkssymbol oder eine Partition klicken, dann erscheinen Informationen zum gewählten Objekt in der Statusleiste von Acronis True Image Echo Server für Windows.

Nach dem Klick auf **Fertig stellen** beginnt Acronis True Image Echo Server für Windows mit der Prüfung des Archivs. Die Fortschrittsanzeige informiert über die dafür erforderliche Zeit und den bereits erledigten Arbeitsumfang.

Das Ende des Prüfungsvorgangs ist eine Meldung von Acronis True Image Echo Server für Windows über den Erfolg der Aktion.



Falls Acronis True Image Echo Server für Windows einen Fehler findet, sollten Sie das Backup wiederholen. Es ist dabei anzuraten, als Speicherort einen anderen Datenträger auszuwählen. Wenn alle Versuche fehlschlagen, ein Archiv zu prüfen, dann könnten Fehler an der Hardware vorliegen, z.B. im Hauptspeicher der verwendeten Maschine.



Bei inkrementellen und differentiellen Backup-Archiven müssen für die Validierung alle zum Backup gehörenden Teile gleichzeitig verfügbar sein. Wenn nur eines der benötigten Teile fehlt, ist eine Validierung nicht möglich.

### 10.2 Durchsuchen und Mounten von Archiven

Acronis True Image Echo Server für Windows bietet zwei Arten für die Verwaltung der Archivinhalte. Sie können Abbildarchive anschließen

(mounten) und beide Archivtypen durchsuchen, also Abbildarchive und Datenarchive.

Beide Operationen werden über die Kategorie **Backup-Archive** im Programmhauptfenster ausgeführt.

**Backup-Archiv durchsuchen** bietet die Möglichkeit, jede Art von Backup-Archiv zu durchsuchen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein Abbildarchiv durchsuchen wollen, in dem das Abbild vollständiger Festplatten/Partitionen enthalten ist, oder ein Datenarchiv, in dem ausgewählte Dateien gesichert sind. Beim Durchsuchen können Sie mit den Befehlen im Kontextmenü einzelne Dateien oder Verzeichnisse an einen anderen Ort kopieren.

**Abbild anschließen (mounten)** ist nur für Backup-Archive möglich, in denen das Abbild vollständiger Festplatten/Partitionen enthalten ist.

In diesem Fall wird das Abbild einer im Backup-Archiv enthaltenen Partition als virtuelles Laufwerk angeschlossen und kann im Dateibrowser durchsucht werden. Außerdem können Sie das virtuelle Laufwerk wie ein reales Laufwerk behandeln: Sie können Dateien öffnen, verändern, speichern und verschieben und können Dateien oder Verzeichnisse löschen. Falls nötig, können Sie das Image schreibgeschützt mounten.

Beachten Sie, dass zwar alle Archivdateien von Acronis True Image Echo Server für Windows die Dateierweiterung .tib haben, aber nur Abbildarchive (Images) gemountet werden können. Wenn Sie den Inhalt von Datenarchiven sehen möchten, dann benutzen Sie das Durchsuchen.



Images in Backup-Speichern können nicht mit Hilfe des aus dem Programmmenü gestarteten Assistenten zum Mounten von Abbildern angeschlossen werden, sondern nur mit Hilfe des Kontext-Menüs im Windows Explorer.

	Durchsuchen	Mounten
Archiv-Typ	Dateibasierte Backup-Archive und Abbildarchive	Abbildarchive
Laufwerksbuchstabe	Nein	Ja
Archivbearbeitung	Nein	Ja (im R/W-Modus)
Dateien extrahieren	Ja	Ja

**Tabelle 1: Durchsuchen oder Mounten**




Acronis True Image Echo Server für Windows kann ein Abbildarchiv nur dann anschließen (mounten) oder durchsuchen, wenn alle zugehörigen Archivdateien im gleichen Verzeichnis liegen. Wenn Sie ein Archiv mounten oder durchsuchen möchten, das auf mehreren CD-R(W) verteilt ist, müssen Sie diese Teile in ein gemeinsames Verzeichnis auf einer Festplatte bzw. auf einem Netzlaufwerk kopieren.

## Archiv durchsuchen


Das Durchsuchen von Archiven ist unabhängig davon möglich, ob es sich um ein auf Dateibasis erstelltes oder um ein Image-Archiv handelt.

1. Klicken Sie auf **Backup-Archiv durchsuchen und validieren** in der Gruppe **Extras** oder wählen Sie die Kategorie **Backup-Archive in der Seitenleiste**, um in das Fenster **Backup-Archive verwalten** zu gelangen. Dann wählen Sie **Backup-Archiv durchsuchen**. Alternativ wählen Sie den Befehl **Extras → Backup-Archiv durchsuchen** im Hauptmenü des Programms.
2. Wählen Sie ein Archiv aus dem Baum und klicken Sie auf die Schaltfläche **Öffnen**. Wenn Sie die Acronis Secure Zone wählen, dann wählen Sie das zu durchsuchende Backup im nächsten Schritt.



**Abb. 25: Auswahl des zu durchsuchenden Archivs**

- Wenn Sie das Archiv kommentiert hatten, dann wird der Kommentar auf der rechten Seite des Baums erscheinen.
  - Falls das Archiv durch ein Kennwort geschützt ist, wird Acronis True Image Echo Server für Windows danach fragen. Es sind keine weiteren Aktionen möglich, bis Sie das Kennwort korrekt eingegeben haben.
3. Das Programm öffnet ein Fenster von Windows Explorer, das die Inhalte des Archivs zeigt. Wenn Sie ein Archiv mit inkrementellen oder differentiellen Backups gewählt haben, zeigt Acronis True Image Echo Server für Windows die enthaltenen Teile zur Auswahl anhand des Erstellungszeitpunkts an. Durch dieses Verfahren können Sie die Daten zu einem gewünschten Zeitpunkt durchsuchen.



**Abb. 26: Backup-Archive durchsuchen**



Um ein inkrementelles Backup zu durchsuchen, müssen alle davor erstellten inkrementellen Backups und das Voll-Backup bereitstehen, das als Basis diene. Wenn nur eines dieser Teil-Backups fehlt, kann das Durchsuchen nicht erfolgen. Zum Durchsuchen eines differentiellen Backups muss ebenfalls das Voll-Backup bereitstehen, das als Basis diene.

4. Nach einem Doppelklick auf das Backup-Icon sehen Sie die im Backup enthaltenen Daten. Sie können jede Datei und jeden Ordner aus dem Backup kopieren und auf der Festplatte wieder einfügen.

### 10.3 Abbild anschließen (mounten)

Besonders komfortables Arbeiten bietet eine Funktion von Acronis True Image Echo Server für Windows, mit der Sie einem Partitionsabbild einen Laufwerksbuchstaben zuweisen können. Danach ist es Ihnen möglich, das Archiv mit dem Windows-Explorer zu durchsuchen und gezielt Dateien aus dem Archiv zu öffnen, Programme zu starten oder Dateien aus dem Archiv zu kopieren. Außerdem können Sie ein im Lese/Schreib-Modus gemountetes Abbildarchiv bearbeiten: Sie können Dateien öffnen, bearbeiten, speichern, verschieben oder löschen sowie Arbeiten mit Verzeichnissen ausführen. Falls Sie Änderungen vermeiden möchten, mounten Sie das Abbildarchiv im Nur-Lesen-Modus.



Beachten Sie, dass trotz der gleichen Dateierweiterung \*.tib nur Abbildarchive gemountet werden können. Das Mounten von Datenarchiven mit gesicherten Dateien und Verzeichnissen ist nicht möglich.

1. Starten Sie den **Assistent zum Mounten von Images** mit **Aktionen → Abbild anschließen (mounten)** im Hauptmenü des Programms. Der Schritt nach dem Begrüßungsbild dient dazu, die Abbildarchivdatei zu markieren, die Sie durchsuchen möchten.
2. Der Schritt **Laufwerksbuchstaben zuordnen** markiert automatisch alle in der Abbilddatei enthaltenen Partitionen und weist ihnen einen Laufwerksbuchstaben zu. Falls Sie eine Partition nicht anschließen möchten, deaktivieren Sie das zugehörige Kontrollkästchen. Beachten Sie, dass Sie nur einzelne Partitionen anschließen können, nicht aber eine Festplatte als Ganzes.
3. Wählen Sie nun, ob Sie das Abbild im **Lese/Schreib-Modus** oder im **Nur-Lesen-Modus** mounten möchten.





Wenn Sie den **Lese/Schreib-Modus** wählen, dann weist das Programm auf die mögliche Veränderung des Abbilds hin und erstellt für die Änderungen eine inkrementelle Erweiterung des vorhandenen Backups. Es wird dringend empfohlen, dass Sie die Änderungen in der Beschreibung der entstehenden inkrementellen Erweiterung genauestens dokumentieren.

Nach dem Klick auf **Fertig stellen** weist Acronis True Image Echo Server für Windows den Partitionen im Abbildarchiv die gewählten temporären Laufwerksbuchstaben zu.



Die Zuweisung von Laufwerksbuchstaben ist nur für Abbilder mit den Dateisystemen möglich, die von der gestarteten Windowsversion unterstützt werden. Sie können z.B. unter Windows keine Abbilder von Linux-Partitionen anschließen.



Die aktuelle Version von Acronis True Image Echo Server für Windows kann ein Abbildarchiv nur dann anschließen (mounten), wenn alle zugehörigen Archivdateien im gleichen Verzeichnis liegen. Wenn Sie ein Archiv mounten möchten, das auf mehreren CD-R(W) verteilt ist, müssen Sie diese Teile in ein gemeinsames Verzeichnis auf einer Festplatte bzw. auf einem Netzlaufwerk kopieren.

Zum Durchsuchen der angeschlossenen Abbilder wechseln Sie in den Windows-Explorer. Anhand der zugewiesenen Laufwerksbuchstaben und der Festplatten-Icons im Windows-Explorer identifizieren Sie das Abbildarchiv. Danach stehen Ihnen die Werkzeuge des Windows-Explorers zur Verfügung. Mit einem Doppelklick auf einen registrierten Dateityp öffnen Sie z.B. die zugehörige Anwendung, um den Inhalt einzusehen. Auch das Ausführen von Dateien aus diesen Laufwerken, z.B. zum Installieren von Programmen, funktioniert problemlos. Zu merken ist nur eine geringfügige Verzögerung, die dadurch entsteht, dass Acronis True Image Echo Server für Windows die Dateien erst dekomprimieren muss.

Achten Sie auf die Kontextmenüeinträge im Windows-Explorer, die von Acronis True Image Echo Server für Windows eingerichtet werden:

- Ein Rechtsklick auf das Icon eines temporären Laufwerks öffnet ein Kontextmenü mit dem Befehl **Abschalten**.
- Ein Rechtsklick auf eine .tib-Datei öffnet ein Kontextmenü mit den Befehlen **Durchsuchen** und **Abbild wiederherstellen**.

## 10.4 Abbild abschalten

Nach dem Durchsuchen des Abbildes sollten Sie Acronis True Image Echo Server für Windows verwenden, um die Zuweisung der temporären Laufwerksbuchstaben aufzuheben.

Mit einem Doppelklick auf das Symbol **Abbild abschalten** starten Sie den Assistenten zum Abschalten von Abbildern. Er erscheint mit einem Begrüßungsbildschirm.

Dieser Assistent bietet nur einen Schritt für Einstellungen: Im Schritt **Logisches Laufwerk abschalten** wählen Sie durch einen Klick in das



entsprechende Kontrollkästchen das Laufwerk aus, das Sie abschalten möchten. Nach dem Klick auf **Fertig stellen** im nachfolgenden Schritt wird die Zuordnung der Laufwerksbuchstaben aufgehoben: Eine Dialogbox informiert abschließend über den Erfolg.



Wenn Sie den Rechner herunterfahren, wird ein angeschlossenes Abbild automatisch abgeschaltet.

## 10.5 Backups konsolidieren

Die Konsolidierung auf Basis der Dateinamen erlaubt das Löschen von nicht mehr benötigten Backups (Wiederherstellungspunkten). Dabei wird die Konsistenz des im Archiv verbleibenden Backups bewahrt.

Die Konsolidierung erfolgt mit Acronis True Image Echo Server für Windows oder mit der bootfähigen Programmversion.



Bearbeitete Images, die im R/W-Modus gemountet waren, erzeugen ebenfalls inkrementelle Backups, die ein Art Seitenlinie der inkrementellen Kette sind. Deshalb können sie nicht konsolidiert werden und bleiben immer außerhalb der Kopie des Archivs.

So konsolidieren Sie Backups im Archiv:

1. Starten Sie den **Assistent zum Konsolidieren von Backups** mit **Extras → Archiv konsolidieren** im Hauptmenü des Programms.
2. Wählen Sie das Archiv aus dem Baum. Die Konsolidierung auf Basis der Dateinamen unterstützt die Acronis Secure Zone nicht, so dass diese in der Anzeige nicht erscheint. Die Abbildung (s. Abb. 27) zeigt ein ausgewähltes Archiv **MyBackup** bestehend aus einem Voll-Backup (MyBackup) und vier inkrementellen Backups (MyBackup2-5).






Abb. 27: Ein Archiv wird gewählt

3. Das Programm zeigt eine Liste der Backups, die zum gewählten Archiv gehören, mit dem Zeitpunkt der Erstellung. Die Liste ist der im Assistenten zur Wiederherstellung sehr ähnlich. Das oberste Backup ist das Voll-Backup, der Rest sind inkrementelle Backups. Markieren Sie die Backups, **die erhalten bleiben sollen**. Die Abbildung (s. Abb. 28) zeigt, dass das geklonte Archiv aus **MyBackup3** und **MyBackup5** bestehen wird, wobei die Nummerierung geändert wird: Aus **MyBackup3** wird das vollständige Backup **MyBackup** (ohne Nummer) und aus **MyBackup5** wird **MyBackup2**.
4. Wählen Sie den Ort und den Namen für die Kopie des Archivs. Als Standard schlägt das Programm den gleichen Ort und dem Namen des Quell-Archivs mit einer (1) als Ergänzung vor (s. Abb. 29).



**Abb. 28: Auswahl der Backups, die erhalten bleiben**



**Abb. 29: Vorschlag für den Namen des neuen Archivs**

5. Abschließend zeigt das Programm die Zusammenfassung. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen**, um die Konsolidierung zu starten.

Im verwendeten Beispiel finden Sie im Ursprungsordner nach der Konsolidierung zwei Archive: **MyBackup** und **MyBackup(1)**. Das erste ist das ursprüngliche Archiv, das zweite die aus den Backups **MyBackup(1)** und **MyBackup(1)2**. bestehende Kopie.

## Kapitel 11. Andere Operationen

Dieses Kapitel informiert über einige spezielle Features von Acronis True Image Echo Server für Windows.

### 11.1 Benachrichtigungen

Das Erstellen von Backups bzw. Wiederherstellungen von Dateien oder Datenträgern können einige Zeit in Anspruch nehmen oder per Task-Planer automatisch ausgeführt werden. Acronis True Image Echo Server für Windows kann Sie über den Abschluss einer Operation per E-Mail oder Windows Messenger (WinPopup) benachrichtigen. Das Programm kann auch die während der Operation erzeugten Meldungen duplizieren oder ein vollständiges Protokoll nach Fertigstellung der Operation senden. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie während der Image-Erstellung z.B. an einem anderen Computer arbeiten oder die Information per Mail erhalten möchten.

In den Standardeinstellungen von Acronis True Image Echo Server für Windows ist diese Benachrichtigung zunächst ausgeschaltet. Zum Aktivieren der Benachrichtigung und zum Spezifizieren der erforderlichen Parameter wählen Sie den Befehl **Extras → Optionen**.

Mit den Steuerelementen im Zweig **Benachrichtigungen** beauftragen Sie Acronis True Image Echo Server für Windows, nach dem Fertigstellen einer Imageerstellung eine Nachricht zu senden, die über den Abschluss der Aktion informiert.

Entscheiden Sie, ob Sie den Windows-Nachrichtendienst nutzen oder die Informationen per E-Mail erhalten möchten. Selbstverständlich können Sie auch beide Informationswege gleichzeitig aktivieren, wenn Sie in beiden Fenstern die erforderlichen Parameter spezifizieren.



In beiden Fällen bietet Acronis True Image Echo Server für Windows die Möglichkeit, eine Testnachricht zu senden. Dieses Angebot sollten Sie unbedingt annehmen, um den Nachrichtenweg zu überprüfen.

#### Benachrichtigung per WinPopup

Wenn Sie im Zweig **Benachrichtigungen** die Auswahl **Windows Messenger (WinPopup)** wählen, müssen Sie die Einstellungen durch die Angabe des Computernamens ergänzen, der die Nachricht erhalten soll, und mit den Kontrollkästchen entscheiden, welche Informationen Sie erhalten möchten. Nach Bestätigung mit **OK** ist die Benachrichtigung aktiviert.



Beachten Sie, dass die korrekte Funktion des Windows Messengers (auch WinPopup oder Windows-Nachrichtendienst) voraussetzt, dass der Dienst auf beiden Computern (Sender und Empfänger) aktiviert sein muss und auch eine eventuell zwischengeschaltete Firewall die nötige Freigabe enthält.

Dabei gelten folgende Regeln:

- Beim Computernamen ist entweder der Netbios-Name oder die IP-Adresse einzutragen. In einer Domäne muss dabei der Domänenname vor dem Netbios-Namen stehen: **domain\computer**.
- Für die Verbindung benutzt werden der Server UDP Port 9876, der Server TCP Port 9876 (wenn nicht verfügbar, ein anderer freier Port) und der Client UDP Port 9877 (wenn nicht verfügbar, ein anderer freier Port).



Die Kommunikation über UDP Port 9876 muss auf jeden Fall stattfinden. Die zufällig ausgewählten freien Ports werden von Betriebssystem oder Firewall festgelegt, genauso wie der Portbereich. Eine Einschränkung oder Festlegung aus Acronis True Image Echo Server für Windows ist nicht vorgesehen.

### Benachrichtigung per E-Mail

Wenn Sie im Zweig **Benachrichtigungen** die Auswahl **E-Mail** wählen, ergänzen Sie die Einstellungen durch die Angabe der Mailadresse des Empfängers, der die Nachricht erhalten soll, und die Anmeldedaten für den Postausgangsserver. Entscheiden Sie außerdem mit den Kontrollkästchen, welche Informationen Sie erhalten möchten. Nach Bestätigung mit **OK** ist die Benachrichtigung aktiviert.

## 11.2 Ereignisanzeige

Die Ausführung von Tasks erfolgt meist in Ihrer Abwesenheit. Schließlich nimmt die Erstellung eines vollständigen Abbilds einer großen Festplatte einige Zeit in Anspruch, die Sie sicher besser als vor dem Computer verbringen möchten. Dann taucht die Frage auf, ob Acronis True Image Echo Server für Windows die anstehenden Aufgaben erfüllt hat. Für die Kontrolle der Tätigkeit von Acronis True Image Echo Server für Windows ist die Ereignisanzeige gedacht.

Diese Anzeige sammelt Informationen über alle Tätigkeiten, die Acronis True Image Echo Server für Windows ausgeführt hat. Der Start dieser Anzeige erfolgt mit dem Befehl **Extras → Ereignisanzeige**, einem Klick auf das zugehörige Symbol oder nach einer Aufforderung von Acronis True Image Echo Server für Windows im Fehlerfall.

Das erscheinende Fenster listet die Aktionen, die von Acronis True Image Echo Server für Windows aufgezeichnet wurden. Sie finden Werkzeuge, mit denen Sie die Meldungen sortieren bzw. filtern können. Nach einer automatisch ausgeführten Aktion finden Sie an dieser Stelle nach Auswahl der Aktion die Detailinformationen von Acronis True Image Echo Server für Windows über den Erfolg der einzelnen Handlungen.

Die Ereignisanzeige enthält zwei Bereiche: Der linke Bereich enthält einen Überblick, der rechte Bereich listet die Details eines links ausgewählten Ereignisses auf.

Mit der Ereignisanzeige sind folgende Handlungen möglich:

- **Ereigniseintrag in eine Datei speichern:** Wählen Sie einen Eintrag und klicken Sie auf das Symbol **Ereigniseintrag in Datei speichern**. Nach einem Klick auf das Diskettensymbol öffnet Acronis True Image Echo Server für Windows eine Dateidialogbox, mit der Sie die Ereignisse in einer Textdatei speichern können. Acronis True Image Echo Server für Windows schlägt einen Dateinamen vor und verwendet innerhalb der Datei XML-Tags für die Darstellung. Wählen Sie den Speicherort und klicken Sie auf **OK**.
- **Gewählten Ereigniseintrag löschen:** Wählen Sie einen Eintrag und klicken Sie auf das Symbol **Ausgewählten Ereigniseintrag löschen**.
- **Alle Ereigniseinträge löschen:** Klicken Sie auf das Symbol **Alle Ereigniseinträge löschen**.

Im rechten Teil des Fensters der Ereignisanzeige sehen Sie die Handlungen von Acronis True Image Echo Server für Windows, die zu einem gewählten Eintrag gehören. Sie können diese Liste flexibel gestalten, so dass sie nur die Meldungen eines Typs, ausgewählte Spalten oder eine andere Sortierung anzeigt.

Drei Schaltflächen steuern die Anzeige:

- Das Symbol mit dem weißen Kreuz in einem roten Kreis schaltet die Anzeige der Fehlermeldungen ein bzw. aus.
- Das Symbol mit dem Ausrufezeichen in einem gelben Dreieck schaltet die Anzeige der Warnungen ein bzw. aus.
- Das Symbol mit dem Informationspiktogramm schaltet die Anzeige der Informationen ein bzw. aus.

Um die sichtbaren Spalten zu verändern, klicken Sie entweder mit der rechten Maustaste auf die Spaltenbezeichner oder mit der linken Maustaste auf das Symbol **Wählen Sie die Details** und markieren Sie die Spalten, die Sie sehen möchten.

Um die Meldungen nach einer Spalte zu sortieren, klicken Sie auf den gewünschten Spaltenbezeichner (ein erneuter Klick invertiert die Sortierreihenfolge) oder auf das zweite Symbol von rechts **Sortieren nach** und wählen die gewünschte Spalte.

Außerdem können Sie die Spaltenbreite mit der Maus durch Ziehen verändern.

## 11.3 Ereignisverfolgung

Als Ergänzung zum Bericht in der Ereignisanzeige von Acronis True Image Echo Server für Windows über die Fertigstellung einer Operation können Sie das Programm konfigurieren, den Bericht an das Ereignisprotokoll von Windows zu senden. Außerdem können Sie einstellen, den Bericht an einen SNMP (Simple Network Management Protocol)-Empfänger zu senden. Für den Zugriff auf diese Einstellungen wählen Sie den Befehl **Extras → Optionen** und selektieren den Zweig **Ereignisverfolgung**.

## Ereignisprotokoll von Windows

Im Zweig **Windows-Ereignisprotokoll** können Sie einstellen, dass Sie die Meldungen von Acronis True Image Echo Server für Windows in das Windows-Ereignisprotokoll aufnehmen. Diese Übergabe ist in den Standardeinstellungen nicht aktiviert. Aktivieren Sie die Option **Meldungen speichern** und wählen Sie anschließend die Ereignistypen für die Aufzeichnung. Sie haben die Wahl zwischen **Nur Fehler**, **Alle Ereignisse** und **Warnungen und Fehler**.



Um die Ereignisanzeige von Windows zu aktivieren, führen Sie den Befehl **eventvwr.exe** oder den Befehl **Systemsteuerung → Verwaltung → Ereignisanzeige** aus.

## SNMP-Benachrichtigungen

Im Zweig **SNMP-Benachrichtigung** wählen Sie, ob die Ereignismeldungen von Acronis True Image Echo Server für Windows an Computer mit laufenden SNMP(Simple Network Management Protocol)-Programmen gesendet werden. Diese Übergabe ist in den Standardeinstellungen nicht aktiviert. Aktivieren Sie die Option **Meldungen an SNMP-Clients schicken** und wählen Sie anschließend die Ereignistypen für die Aufzeichnung. Sie haben die Wahl zwischen **Nur Fehler**, **Alle Ereignisse** und **Warnungen und Fehler**.

Der Zielcomputer wird entweder durch seinen Namen oder durch die IP-Adresse konkretisiert. Falls Sie keine Einschränkung vornehmen, werden die Meldungen an alle SNMP-Clients geschickt, die im lokalen Netzwerk erreichbar sind.

Acronis True Image Echo Server für Windows unterstützt folgende SNMP-Objekte für SNMP-Management-Applikationen:

- 1.3.6.1.4.1.24769.100.200.1.0 - String zur Identifizierung des Typs des aufgetretenen Ereignisses (Information, Warnung, Fehler)
- 1.3.6.1.4.1.24769.100.200.2.0 - String mit der Beschreibung des aufgetretenen Ereignisses (ist identisch mit der Meldung, die in der Ereignisanzeige von Acronis True Image Echo Server für Windows erscheint).

## 11.4 Systemwiederherstellung verwalten

Das Werkzeug von Microsoft Windows zur Systemwiederherstellung (z.B. in Microsoft Windows XP und Microsoft Windows Server 2003) wird genutzt, um schädliche Veränderungen am System zu beseitigen, ohne den Benutzer dabei um vor kurzem geänderte oder erstellte Daten zu bringen. Um die Systemwiederherstellung zu starten oder mehr darüber zu erfahren, führen Sie den Befehl **Start → Alle Programme → Zubehör → Systemprogramme → Systemwiederherstellung** aus.

Sie können die Systemwiederherstellung aber direkt mit Acronis True Image Echo Server für Windows managen. Klicken Sie dazu auf das Symbol **Windows Systemwiederherstellung** in der Werkzeuggeste oder

der Seitenleiste oder aktivieren Sie den Befehl **Extras → Windows Systemwiederherstellung**.

Im Schritt **Systemwiederherstellungsmodus** sehen Sie den aktuellen Status und können die Systemwiederherstellung für alle Laufwerke ein- bzw. ausschalten.

Wenn Sie individuelle Einstellungen vornehmen möchten, aktivieren Sie das Steuerelement **Systemwiederherstellung auf ausgewählten Laufwerken ein- oder ausschalten** und nehmen nachfolgend die gewünschten Einstellungen vor.



Sie können nicht gleichzeitig die Systemwiederherstellung auf der Systempartition einer Festplatte ausschalten und auf einer anderen Partition ausführen.



Wenn Sie die Systemwiederherstellung für ein Laufwerk oder eine Partition ausschalten, werden alle zuvor erstellten Wiederherstellungspunkte für diese Partition gelöscht. Stellen Sie also sicher, dass Sie diese Wiederherstellungspunkte nicht mehr benötigen, bevor Sie das Skript ausführen lassen.

Im letzten Schritt des Assistenten sehen Sie das für die Ausführung zusammengestellte Skript. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Veränderungen zu übernehmen.



## Kapitel 12. Virtuelle Umgebungen

Die Technologie der virtuellen Maschinen bietet eine effektive Möglichkeit für die Beschleunigung der Entwicklung, das Testen, das Deployment und den Support von Anwendungen.

Ebenso wie bei physikalischen Maschinen müssen die Daten einer virtuellen Maschine (VM) periodisch gesichert werden, um einem möglichen Verlust vorzubeugen, der aus einem Fehler der Hardware oder einem menschlichen Irrtum entstehen könnte. Seit immer mehr Unternehmen Geschäftsprozesse in virtuellen Umgebungen ausführen, ist gleichermaßen eine Lösung nötig, mit der Daten-Backup und Wiederherstellung auch in virtuellen Umgebungen möglich sind. Das nachfolgende Kapitel beschreibt, wie Acronis True Image Echo Server für Windows in virtuellen und heterogenen Umgebungen eingesetzt werden kann.

### 12.1 Backup von virtuellen Maschinen

Eine **virtuelle Maschine** ist ein emulierter Computer, auf dem ein Host-Betriebssystem ausgeführt wird. Das Programm, das den Computer emuliert, heißt **Virtualisierungs-Software**. Die populärsten Virtualisierungsprogramme sind VMware Server und VMware Workstation, Microsoft Virtual Server und Microsoft Virtual PC sowie Parallels Workstation.

Eine virtuelle Maschine kann behandelt werden:

- Als physikalischer Computer, wenn die VM online ist. Die meisten Funktionen und Einstellungen von Acronis True Image Echo Server für Windows sind auf eine VM anwendbar. Das Backup ist fast dasselbe (siehe Kapitel 5, »Backup«, Seite 34ff).
- Als Komplex aus Dateien, die sich mit dem Status der VM ändern. Diese Dateien repräsentieren die Konfiguration der VM, die Festplatten, den Speicher oder andere Parameter. Diese Dateien können wie andere auch in einem Image oder dateibasiert gesichert werden.

Das Backup der Dateien einer laufenden VM ist jedoch problematisch, da diese eventuell keine Wiederherstellung des virtuellen Systems in einem Zustand zu einem beliebigen Zeitpunkt gewährleisten. Das dabei auftretende Problem ist den Problemen ähnlich, die bei einem Backup von Datenbanken auftreten. Das klassische Beispiel dafür ist die Datenbank des Active Directory, die ohne entsprechende Vorbereitungsmaßnahmen kaum in einem brauchbaren Status wiederhergestellt werden kann. Deshalb ist die Integration von geeigneten Herstellertools ratsam.

Acronis True Image Echo Server für Windows unterstützt VMware Consolidated Backup/VMware, verfügbar ab VMware Infrastructure 3. Diese Anwendung erzeugt Snapshots der virtuellen Maschinen und lädt diese auf den Proxy-Server. Das ermöglicht ein LAN-freies VM Backup vom Server statt direkt vom ESX-Server.

Falls Sie die Dateien sichern möchten, die die virtuelle Maschine repräsentieren, stoppen oder beenden Sie die virtuelle Maschine. Weil sich die Datei(en) von virtuellen Festplatten von Sitzung zu Sitzung laufend

ändern und deshalb immer in den Backups enthalten sein werden, machen inkrementelle oder differentielle Backups für diesen Fall wenig Sinn. Die Größe eines inkrementellen Backups wird immer fast die Größe des Voll-Backups erreichen.

## 12.2 Wiederherstellung von Daten auf virtuellen Maschinen

Wie eine physikalische Festplatte kann auch eine virtuelle Festplatte aus ihrem Image (Tib-Datei) wiederhergestellt werden, das zuvor mit Acronis True Image Echo Server für Windows erstellt wurde.

Wenn die virtuelle Maschine nicht starten kann, dann booten Sie diese in die Acronis-Wiederherstellungsumgebung mit Hilfe eines physikalischen bootfähigen Mediums, per RIS Server oder durch Einhängen der ISO-Datei des bootfähigen Mediums in die virtuelle Maschine. Alternativ erstellen Sie eine neue virtuelle Maschine mit der gleichen Konfiguration und Festplattengröße wie die, die im Image enthalten ist, und stellen die Daten wieder her.

Der Ablauf ist mit dem identisch, wie er für physikalische Maschinen beschrieben ist. Details dazu finden Sie in Kapitel 6, »Wiederherstellen von Backups«, Seite 52ff.

Eine gute Alternative für die Wiederherstellung einer VM ist die Konvertierung der Image-Datei in eine Datei einer virtuellen Festplatte mit dem passenden Format und das Hinzufügen dieser Datei in einer virtuellen Maschine. Dieses Verfahren ist der leichteste Weg, um die Daten einer virtuellen Maschine wiederherzustellen.

## 12.3 Einsatz der Festplattenkonvertierung

Eine virtuelle Festplatte ist eine Datei, die als Speicher für eine virtuelle Maschine dient. Verschiedene Virtualisierungs-Software benutzt unterschiedliche Formate für virtuelle Festplatten und zugehörige Dateierweiterungen.

Acronis True Image Echo Server für Windows bietet die Möglichkeit, ein mit dem Programm selbst erstelltes Festplattenimage (.tib) in eine Datei einer virtuellen Festplatte umzuwandeln, deren Typ Sie wählen können (.vmdk, .vhd, .hdd). Danach können Sie die Festplatte zu einer virtuellen Maschine des kompatiblen Typs hinzufügen (VMware, MS Virtual Machine, Parallels Virtual Machine).

Die nachfolgenden Abschnitte zeigen an Beispielen, wie Sie die so erstellte virtuelle Festplatte verwenden können.

### Wiederherstellung der Daten auf der VM

Falls Daten beschädigt oder versehentlich gelöscht wurden, die VM selbst aber problemlos läuft, stehen folgende Varianten zur Verfügung:

- Hängen Sie die konvertierte Festplatte, unabhängig davon, ob es sich um eine System- oder Nicht-System-Festplatte handelt, in die VM ein und kopieren Sie die benötigten Daten auf die originale Festplatte.

- Hängen Sie die konvertierte Festplatte, unabhängig davon, ob es sich um eine System- oder Nicht-System-Festplatte handelt, in die VM ein und benutzen Sie die Daten auf den Festplatten.

## Wiederherstellung von Daten und VM

Falls die VM nicht mehr startet, stehen folgende Varianten zur Verfügung:

- Hängen Sie die konvertierte Festplatte anstelle der ursprünglichen Platte in die VM ein.
- Erstellen Sie eine neue VM mit der konvertierten Festplatte als Systemfestplatte.
- Fügen Sie die Festplatte einem bereits zuvor erstellten Klon der virtuellen Maschine hinzu. Dieses Verfahren erlaubt das schnellstmögliche Ersetzen der Maschine im Netzwerk, weil keine neue Maschine konfiguriert werden muss.

## Migration physikalisch nach virtuell

Ein Image eines physikalischen Laufwerks kann genau so in eine virtuelle Festplatte konvertiert werden, wie das bereits für die Images virtueller Festplatten beschrieben wurde.

Das Image eines Windows-Systems wird während der Konvertierung mit den passenden Systemtreibern ergänzt, so dass Windows in der VM booten kann. De facto arbeitet die Technologie von Acronis Universal Restore im Hintergrund, wobei das Programm weiß, welche Treiber für die Kompatibilität mit virtuellen Maschinen nötig sind.

Deshalb wird mit der Konvertierung in fünf Schritten eine Migration physikalisch nach virtuell (P2V) möglich:

1. Erstellen Sie Images aller (oder nur einiger) Festplatten der physikalischen Maschine, einschließlich der Systemfestplatte.
2. Konvertieren Sie die Images in virtuelle Festplatten.
3. Erstellen Sie eine neue VM mit der konvertierten Systemfestplatte.
4. Hängen Sie die anderen konvertierten Festplatten ebenfalls in die VM ein.
5. Starten Sie die VM und komplettieren Sie die Konfiguration der Hardware-Treiber beim Start von Windows.

Dieses Verfahren erlaubt:

- schnellstmöglichen Ersatz der physikalischen Maschine durch eine zuvor erstellte virtuelle Kopie
- Verschieben mehrerer Arbeitsumgebungen von veralteten physikalischen Servern auf virtuelle Maschinen, um den Aufwand für Hardware und die Energiekosten zu senken.

Ein alternativer Weg der Migration von physikalisch nach virtuell besteht durch die Wiederherstellung einer physikalischen Festplatte in eine virtuelle Maschine. Mit Hilfe von Acronis True Image Echo Server für Windows mit Acronis Universal Restore können Sie Physical-To-Virtual

Computer-Migrationen auf die gleiche Weise ausführen wie mit physikalischen Systemen.

Wenn die virtuellen Laufwerke SCSI-Controller benutzen, dann müssen Sie die erforderlichen Treiber bei der Systemwiederherstellung bereitstellen. So erfordern z.B. die weit verbreiteten VMWare-Umgebungen Buslogic oder LSI Logic Treiber. Benutzen Sie dazu die Treiber, die mit der Software Ihrer virtuellen Maschinen gebündelt sind oder laden Sie die neuesten Treiber von der Webseite des Herstellers.

Der umgekehrte Weg (**virtuell nach physikalisch**) ist mit Hilfe der Standardprozeduren für Disk-Imaging und Wiederherstellung möglich:

1. Erstellen Sie Images aller (oder nur einiger) Festplatten der virtuellen Maschine, einschließlich der Systemfestplatte.
2. Stellen Sie die Images auf physikalischen Festplatten wieder her. Bei der Wiederherstellung der Systemfestplatte benutzen Sie Acronis Universal Restore. Kompletieren Sie die Konfiguration der Hardware-Treiber beim Start von Windows.

Die Kombination dieser beiden Migrationsfunktionen gibt Ihnen die Flexibilität für die Umsetzung vielfältiger Szenarien:

- Ersetzen Sie Ihren physikalischen Server im Netzwerk durch seine virtuelle Kopie, während der Server wiederhergestellt oder erneuert wird.
- Testen Sie neue Software oder andere Veränderungen, die Sie an einem Server vornehmen möchten, an einer virtuellen Kopie und übertragen Sie die Änderungen anschließend auf den physikalischen Server.

## Arbeitsumgebungen konvertieren

Sie können Arbeitsumgebungen von einer virtuellen Technologie in eine andere konvertieren. Wenn in Ihrem Unternehmen z.B. Microsoft Virtual Server eingesetzt werden, Sie aber VMware-basierte Virtual Appliances benötigen, können Sie die Funktionalität des Konvertierungswerkzeugs einsetzen. Dabei wird, wie bereits an anderer Stelle beschrieben, ein Windows System-Image während der Konvertierung mit den passenden Systemtreibern ergänzt, so dass Windows in der VM des anderen Typs booten kann.

1. Erstellen Sie Images aller (oder nur einiger) Festplatten der virtuellen Maschine, einschließlich der Systemfestplatte.
2. Konvertieren Sie die Images in virtuelle Festplatten des gewünschten Formats.
3. Erstellen Sie eine neue VM des gewünschten Typs mit der konvertierten Systemfestplatte.
4. Hängen Sie die anderen konvertierten Festplatten ebenfalls in die VM ein.
5. Starten Sie die VM und komplettieren Sie die Konfiguration der Hardware-Treiber beim Start von Windows.

## Konvertieren von Disk-Images in virtuelle Festplatten

Um ein Disk-Image in eine Datei einer virtuellen Festplatte zu konvertieren, führen Sie die nachfolgenden Schritte aus:

1. Wählen Sie **Extras → Backup in virtuelle Festplatte konvertieren** im Hauptmenü des Programms.
2. Wählen Sie das Disk-Image für die Konvertierung. Wenn das Image in der Acronis Secure Zone abgelegt ist, dann wählen Sie **Acronis Secure Zone**, um das Image im nächsten Schritt zu wählen.
3. Wenn im Image mehrere Festplatten enthalten sind, dann wählen Sie ein davon für die Konvertierung aus.
4. Wählen Sie den Typ der virtuellen Festplatte aus, der erstellt werden soll.
5. Spezifizieren Sie den Pfad für die zu erstellende Datei. Die Datei kann auf allen von Acronis True Image Echo Server für Windows unterstützten Speichergeräten außer Acronis Secure Zone abgelegt werden. Da der Festplattenplatz nicht vorgegeben wird, müssen Sie beachten, dass auf der physikalischen Festplatte, auf der die VM ausgeführt wird, ausreichend Platz für das spätere Wachsen der virtuellen Festplatte vorhanden ist.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Fertig stellen** im abschließenden Fenster, um die Konvertierung zu starten.

## Kapitel 13. Migrationstools

Immer dann, wenn Sie eine neue Festplatte für den Einsatz vorbereiten müssen, helfen Ihnen die integrierten Migrationstools von Acronis True Image Echo Server für Windows. Als Vorbereitung müssen Sie lediglich dafür sorgen, dass Acronis True Image Echo Server für Windows die neue Festplatte erkennen kann. Dazu gibt es mehrere Szenarien:

- Zum Klonen einer Festplatte muss Acronis True Image Echo Server für Windows mindestens zwei Festplatten im System finden. Sie können dazu die neue Festplatte als Slave jumpern und in den PC einbauen. Außerdem müssen Sie beim Neustart des Computers die Einstellungen im BIOS überprüfen: Wenn der Festplattenmodus auf Auto(matisch) steht, sollte die Platte korrekt erkannt werden. Alternativ schließen Sie die Festplatte z.B. über einen IDEtoUSB-Adapter an den PC an. Das erste Verfahren ist in jedem Fall vorzuziehen: Nach Abschluss der Arbeiten müssen Sie ohnehin den Computer öffnen, um die alte Festplatte zu entnehmen.
- Zum Vorbereiten einer neuen Festplatte können Sie auch die Festplatte in den PC als Masterplatte einbauen und Acronis True Image Echo Server für Windows über das Notfallmedium bzw. die Installations-CD starten.
- Wenn der Einbau einer zusätzlichen Festplatte nicht möglich ist, dann erstellen Sie ein Abbild der Festplatte in einer Archivdatei auf einem beliebigen Medium, sei es eine andere Festplatte, ein Diskettensatz oder eine CD-R. Installieren Sie eine neue Festplatte, booten den Computer von der Acronis True Image Echo Server für Windows-CD oder der Notfall-Diskette und stellen Sie die Inhalte des alten Laufwerkes auf der neuen Festplatte wieder her. Dabei ändern Sie auch die Größe, Position auf der Festplatte sowie den Typ von Partitionen.

### 13.1 Festplatte klonen

Wenn Sie den Inhalt einer bisherigen Festplatte auf eine neue, größere Festplatte übertragen möchten, dann verwenden Sie den Befehl **Festplatte klonen**. Der Begriff **Klonen** steht in diesem Fall für das Übertragen der Partitionen einer Festplatte und deren kompletter Inhalte auf eine andere Festplatte. Beachten Sie, dass Sie ausreichend Zeit für diese Arbeit planen: Das Klonen großer Festplatten nimmt einige Zeit in Anspruch.

Mit einem Doppelklick auf das Symbol **Festplatte klonen** aktivieren Sie einen Assistenten zum Klonen von Festplatten. Im zweiten Schritt entscheiden Sie, welchen Modus Acronis True Image Echo Server für Windows verwenden soll.



Falls Acronis True Image Echo Server für Windows beim Start des Assistenten zum Klonen von Festplatten nicht mindestens zwei Festplatten auffindet, erscheint ein entsprechender Hinweis. In diesem Fall kann das Klonen nicht ausgeführt werden.

## Automatischer Modus

Wenn Sie sich für den empfohlenen automatischen Modus entscheiden, dann werden alle vorhandenen Partitionen der ursprünglichen Festplatte auf die neue Festplatte übertragen. Acronis True Image Echo Server für Windows verteilt den zusätzlichen Speicherplatz proportional auf die vorhandenen Partitionen und macht die neue Festplatte bootfähig.

Wenn Sie diesen Modus mit **Weiter** bestätigen, analysiert Acronis True Image Echo Server für Windows die vorhandenen Festplatten.

Falls mehr als eine weitere Festplatte vorhanden ist, müssen Sie in nachfolgenden Schritten zunächst die Quellfestplatte wählen und danach die Zielfestplatte angeben.

Wenn für Acronis True Image Echo Server für Windows klar ist, welcher Festplatteninhalt auf welche andere Festplatte zu klonen ist, wird eine Analyse des Zustandes nach dem Klonen vorgenommen. Das Ergebnis dieser Analyse erscheint (s. Abb. 30). Zuvor hat Acronis True Image Echo Server für Windows die Festplatte gesperrt, falls es ein Systemlaufwerk ist.




Falls die neue Festplatte bereits formatiert ist, Partitionen enthält oder Daten vorhanden sind, schaltet Acronis True Image Echo Server für Windows einen zusätzlichen Assistentenschritt ein. Sie können die alte Festplatte nur dann auf eine andere Festplatte klonen, wenn Sie dem Programm gestatten, bereits vorhandene Partitionen zu löschen.

Im nächsten Schritt fasst Acronis True Image Echo Server für Windows die zu lösenden Aufgaben zusammen. Diesen Schritt müssen Sie mit **Fertig stellen** bestätigen, ansonsten bricht Acronis True Image Echo Server für Windows die Aufgabe ab.



Wenn Sie eine Systemfestplatte klonen, erledigt Acronis True Image Echo Server für Windows die Arbeit erst nach einem Neustart. Falls Sie diesen Neustart nicht ausführen, bricht Acronis True Image Echo Server für Windows die Aufgabe ebenfalls ab.

Zum Abschluss meldet Acronis True Image Echo Server für Windows den Erfolg der Aktion. Ihre Aufgabe ist es nun, die neue Festplatte anstelle der alten in den PC einzubauen.




**Abb. 30: Vorschau auf die einzurichtende neue Festplatte**

## Benutzerdefiniertes Klonen

Für erfahrene Anwender bietet Acronis True Image Echo Server für Windows einen Klonmodus, bei dem Sie den Vorgang individuell steuern können. Dazu nutzen Sie ebenfalls das Symbol **Festplatte klonen** und aktivieren im zweiten Schritt die Option **Benutzerdefiniert**. Nun folgt eine Reihe von Schritten, mit denen Sie individuelle Einstellungen vornehmen.

1. Zunächst wählen Sie die Festplatte aus, die Sie klonen möchten.
2. Wählen Sie dann aus der Liste der verfügbaren Festplatten die Platte aus, auf die die Inhalte der alten Festplatte übertragen werden sollen.
3. Entscheiden Sie über die Verwendung der alten Festplatte. Sie haben die Wahl, die alte Platte neu zu partitionieren, die dort enthaltenen Daten zu vernichten oder die Daten zu belassen. Die Option **Daten belassen** ist voreingestellt und unbedingt zu empfehlen, wenn Sie die alte Platte als Sicherungskopie erhalten möchten.
4. Die nächste Entscheidung betrifft die Methode zum Übertragen der Daten. Treffen Sie hier Ihre Wahl, das Original in gleicher Größe zu übertragen, den zusätzlichen Platz proportional aufzuteilen oder greifen Sie ein, indem Sie die Option **Manuell** aktivieren.
5. Falls Sie sich für das manuelle Verteilen des Festplattenplatzes entschieden haben, müssen Sie im nächsten Schritt das Kontrollkästchen **Partitionierung ändern** aktivieren, bevor Sie auf **Weiter** klicken. Dann selektieren Sie die zu verändernde Partition, bevor Sie im nächsten Schritt die neue Partitionsgröße zuweisen. Durch Verschieben der Partitionen oder durch Verschieben der Begrenzung können Sie in der Vorauswahl im Schritt **Größe und Position** die Eigenschaften der neuen Festplatte interaktiv verändern (s. Abb. 31).





**Abb. 31: Ändern Sie manuell der Position der Partition auf dem neuen Datenträger.**

6. Dieses Verfahren können Sie beliebig oft wiederholen, bis die neue Festplatte die gewünschte Aufteilung hat. Dann deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Partitionierung ändern**, bevor Sie auf **Weiter** klicken.
7. Acronis True Image Echo Server für Windows stellt die Aufgaben zusammen, die Sie mit einem Klick auf **Fertig stellen** auslösen. Einen angeforderten Neustart müssen Sie in jedem Fall ausführen.

## 13.2 Festplatte hinzufügen

Die Funktion **Festplatte hinzufügen** nutzen Sie, um eine neue Festplatte zu partitionieren und zu formatieren oder um weitere Partitionen in einem unzugeordneten Bereich der Festplatte zu erzeugen. Das Verfahren ist in beiden Fällen analog.

Um dem PC eine neue Platte hinzuzufügen, müssen Sie diese Platte zunächst im System bekannt machen. Dazu müssen Sie die Platte entweder in den PC einbauen oder auf andere geeignete Weise (USB, externes SCSI, FireWire) an den PC anschließen.



Sie können die Funktion **Festplatte hinzufügen** nur auf neue, nicht partitionierte Festplatten anwenden. Falls Acronis True Image Echo Server für Windows nach dem Aufruf des Befehls auf eine bereits benutzte Festplatte stößt, müssen Sie sich entscheiden: Entweder löschen Sie die vorhandenen Partitionen oder Sie brechen die Aktion ab, um die vorhandenen Daten zu erhalten. Nachträgliche Veränderung bestehender Partitionen bietet die Acronis Disk Director Suite.

1. Nach dem Start des Assistenten mit einem Doppelklick auf das Symbol **Festplatte hinzufügen** wählen Sie im zweiten Schritt die Festplatte

aus, die Sie für die Nutzung vorbereiten wollen. Der untere Bereich des Schrittes **Ziel-Festplatte** zeigt die gegenwärtige Aufteilung der gewählten Festplatte.

2. Um eine neue Partition hinzuzufügen, achten Sie im nächsten Schritt darauf, dass das Kontrollkästchen **Neue Partition erstellen** aktiviert ist. In diesem Fall bietet der nächste Schritt die Möglichkeit, den freien Speicher auszuwählen.
3. Nach Auswahl des freien Speicherbereichs wählen Sie das Dateisystem für die neue Partition aus.
4. Besonders wichtig ist die Entscheidung im nächsten Schritt: Sie haben die Wahl zwischen den Partitionstypen **Primäre Partition** und **Logische Partition**.



Den Typ **Primäre Partition** wählen Sie, wenn Sie von dieser Partition booten möchten. Von diesem Typ können maximal vier Partitionen auf einer Festplatte vorhanden sein. Der Typ **Logische Partition** ist ein Datenbereich innerhalb einer erweiterten Partition.

5. Im Schritt **Größe und Position** bestimmen Sie, wie groß die neue Partition wird.



Wenn Sie auf der neuen Festplatte eine Acronis Secure Zone einrichten möchten, sollten Sie einen Teil der Festplatte nicht partitionieren. Acronis True Image Echo Server für Windows verwendet beim Einrichten der Acronis Secure Zone zunächst unzugeordneten Speicherbereich, bevor bereits bestehende Partitionen verändert werden.

6. Für die neue Partition tragen Sie einen Namen ein.
7. Dieses Verfahren wiederholen Sie, bis die neue Festplatte die gewünschte Aufteilung hat. Dann deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Neue Partition erstellen**, bevor Sie auf **Weiter** klicken. Acronis True Image Echo Server für Windows stellt die Aufgaben zusammen, die Sie mit einem Klick auf **Fertig stellen** auslösen.

## Kapitel 14. Kommandozeile und Scripting

Acronis True Image Echo Server für Windows unterstützt neben der Arbeit mit dem Programmhauptfenster einen Kommandozeilenmodus und kann benutzt werden, um XML-Skripts auszuführen.

Die Funktionalität im Kommandozeilen-Modus ist im Vergleich zum GUI-Modus eingeschränkt. Sie können keine Operationen ausführen, die einen Neustart erfordern wie z.B. das Wiederherstellen einer Systempartition oder das Klonen eines Systemlaufwerks. Diese Operationen können nur im GUI-Modus ausgeführt werden. Das gilt auch für das Scripting, es ist nur für das Backup bestimmt.

### 14.1 Im Kommandozeilen-Modus arbeiten

Als Administrator benötigen Sie in bestimmten Situationen eine Konsole. Acronis True Image Echo Server für Windows unterstützt diese Funktion mit der **TrueImageCmd.exe**. Damit sind auch auf dieser Ebene wichtige Aufgaben lösbar. Sie finden die Datei in dem Verzeichnis, in das Sie Acronis True Image Echo Server für Windows installiert haben.

#### Unterstützte Befehle

**TrueImageCmd.exe** benutzt folgende Syntax:

```
TrueImageCmd.exe /command /option1 /option2 ...
```

Die Befehle können mit Optionen spezifiziert werden. Einige dieser Optionen (Standardoptionen) sind für die meisten Trueimagecmd-Befehle, andere dagegen sind speziell für einige Befehle gültig. Die nachfolgende Tabelle zeigt die unterstützten Befehle und kompatible Optionen.

Befehl	Standardoptionen	Spezielle Optionen
create Erstellt ein Image auf spezifizierten Festplatten und Partitionen	/filename:[file name] /password:[password] /asz /net_user:[username] /net_password:[password] /ftp_user /ftp_password /incremental /differential /compression:[0...9] /split:[size in MB] /oss_numbers /reboot /log:[file name] /log_net_user:[remote user] /log_net_password:[password]	/harddisk:[disk number] /partition:[partition number] /file_partition:[partition letter] /raw /progress:[on off]

Befehl	Standardoptionen	Spezielle Optionen
<b>filebackup</b> Backup spezifizierter Dateien und Ordner	/filename:[file name] /password:[password] /asz /net_user:[username] /net_password:[password] /ftp_user /ftp_password /incremental /differential /compression:[0...9] /split:[size in MB] /reboot /log:[file name] /log_net_user:[remote user] /log_net_password:[password]	/include:[names] /exclude_names:[names] /exclude_masks:[masks] /exclude_system /exclude_hidden
<b>deploy</b> Stellt Festplatten und Partitionen außer dem MBR aus einen Image wieder her	/filename:[file name] /password:[password] /asz /index:N /net_user:[username] /net_password:[password] /ftp_user /ftp_password /oss_numbers /reboot /log:[file name] /log_net_user:[remote user] /log_net_password:[password]	/harddisk:[disk number] /partition:[partition number] /target_harddisk:[disk number] /target_partition:[partition number] /file_partition:[partition letter] /start:[start sector] /fat16_32 /size:[partition size in sectors] /type:[active primary logical] /preserve_mbr  Bei Benutzung von Acronis Universal Restore:  /ur_path:[path] /ur_username:[user] /ur_password:[pwd] /ur_driver:[inf-filename]
<b>deploy_mbr</b> Stellt den MBR aus dem Image einer Festplatte oder Partition wieder her	/filename:[file name] /password:[password] /asz /index:N /net_user:[username] /net_password:[password] /ftp_user /ftp_password /oss_numbers /reboot /log:[file name] /log_net_user:[remote user] /log_net_password:[password]	/harddisk:[disk number] /target_harddisk:[disk number]
<b>filerestore</b> Stellt Dateien und Ordner aus einem Dateiarhiv wieder her	/filename:[file name] /password:[password] /asz /index:N /net_user:[username] /net_password:[password] /ftp_user /ftp_password /reboot /log:[file name] /log_net_user:[remote user] /log_net_password:[password]	/target_folder:[target folder] /overwrite:[older never always] /restore_security:[on off] /original_date:[on off]

Befehl	Standardoptionen	Spezielle Optionen
<b>verify</b> Verifiziert die Integrität eines Archivs	/filename:[file name] /password:[password] /asz /net_user:[username] /net_password:[password] /ftp_user /ftp_password /reboot /log:[file name] /log_net_user:[remote user] /log_net_password:[password]	
<b>pit_info</b> Zeigt eine nummerierte Liste der Backups, die im spezifizierten Archiv enthalten sind	/filename:[file name] /password:[password] /asz /net_user:[username] /net_password:[password] /ftp_user /ftp_password	
<b>consolidate</b> Erstellt eine konsistente Kopie des Archivs, die nur die spezifizierten Backups enthält	/filename:[file name] /password:[password] /net_user:[username] /net_password:[password] /ftp_user /ftp_password /reboot /log:[file name] /log_net_user:[remote user] /log_net_password:[password]	/target_filename:[file name] /include_pits:[pits numbers]
<b>convert</b> Konvertiert ein Image in das Format einer virtuellen Festplatte für die Benutzung in einer virtuellen Maschine	/filename:[file name] /password:[password] /asz /index:N /net_user:[username] /net_password:[password] /ftp_user /ftp_password /log:[file name] /log_net_user:[remote user] /log_net_password:[password]	/target_filename:[file name] /harddisk:[disk number] /vm_type:[vmware esx microsoft parallels]  /ur /ur_path:[path]
<b>list</b> Listet die verfügbaren Laufwerke und Partitionen. Mit der Option filename wird der Inhalt des Images gelistet	/password:[password] /index:N /asz /net_user:[username] /net_password:[password] /ftp_user /ftp_password	/filename:[file name]

Befehl	Standardoptionen	Spezielle Optionen
<b>explore</b> Schließt ein Image als virtuelles Laufwerk an	<pre>           /filename:[file name]*           /password:[password] /asz           /index:N /net_user:[username]           /net_password:[password]           /ftp_user /ftp_password           /log:[file name]           /log_net_user:[remote user]           /log_net_password:[password]           *für ein gesplittetes Image der Name           der zuletzt erstellten Datei         </pre>	<pre>           /partition:[partition number]           /letter:X         </pre>
<b>unplug</b> Trennt das als virtuelles Laufwerk angeschlossene virtuelle Laufwerk		<pre>           /letter:X           /letter:all         </pre>
<b>asz_create</b> Erstellt die Acronis Secure Zone auf dem gewählten Laufwerk	<pre>           /oss_numbers           /reboot           /log:[file name]           /log_net_user:[remote user]           /log_net_password:[password]         </pre>	<pre>           /harddisk:X           /partition:[partition number]           /size:[ASZ size in sectors] unallocated           /asz_activate         </pre>
<b>asz_activate</b> Aktiviert den Acronis Startup Recovery Manager.	<pre>           /password:[password]         </pre>	
<b>asz_content</b> Zeigt die Größe der Acronis Secure Zone, den freien Speicher und den Inhalt	<pre>           /password:[password]         </pre>	
<b>asz_files</b> Zeigt die Größe der Acronis Secure Zone, den freien Speicher und den Inhalt mit Hilfe der generierten Dateinamen	<pre>           /password:[password]         </pre>	
<b>asz_delete_files</b> Löscht das neueste Backup in den Archiven, die in der Acronis Secure Zone abgelegt sind	<pre>           /filename:[file name]           /password:[password]           /log:[file name]           /log_net_user:[remote user]           /log_net_password:[password]         </pre>	

Befehl	Standardoptionen	Spezielle Optionen
asz_delete Löscht die Acronis Secure Zone	/password:[password] /oss_numbers /reboot /log:[file name] /log_net_user:[remote user] /log_net_password:[password]	/partition:[partition number]
clone Klont eine Festplatte	/reboot	/harddisk:[disk number] /target_harddisk:[disk number]
help Zeigt die Benutzung		

**Tabelle 2: Unterstützte Befehle****Standardoptionen**

Standardoptionen sind die Optionen, die für die meisten Trueimagecmd-Befehle verfügbar sind. Die nachfolgende Tabelle zeigt diese Optionen.

Option	Beschreibung	Ort des Archivs
<b>Zugriff auf Archive</b>		
/filename:[file name]	Name der Backup-Datei	Andere als ASZ
	Archivname (bei Wiederherstellung oder Löschen von Dateien aus der ASZ). Kann erhalten werden durch asz_files).	ASZ
/password:[password]	Spezifiziert das Kennwort für das Archiv (wenn erforderlich)	Andere als ASZ
	Spezifiziert das Kennwort für die ASZ (wenn erforderlich)	ASZ
/asz:[number of archive]	Adressiert zur ASZ und wählt das Archiv (ein Full-Backup mit oder ohne Inkremente). Benutzen Sie /asz_content, um die Archivnummer zu ermitteln.	ASZ
/index:N N = Nummer des Backups im Archiv: 1 = Voll-Backup (Basis) 2 = erstes Inkrement... usw. 0 (Standard) = letztes Inkrement	Wählt ein Backup in einer Sequenz inkrementeller Backups innerhalb eines Archivs. Um den Backup-Index in der ASZ zu erhalten, benutzen Sie /asz_content.	Alle
/net_user:[username]	Spezifizieren Sie den Benutzernamen für den Zugriff auf das Netzlaufwerk.	Netzlaufwerk
/net_password:[password]	Spezifizieren Sie das Kennwort für den Zugriff auf das Netzlaufwerk.	Netzlaufwerk

Option	Beschreibung	Ort des Archivs
/ftp_user:[username]	Spezifizieren Sie den Benutzernamen für den Zugriff auf einen FTP-Server.	FTP-Server
/ftp_password:[password]	Spezifizieren Sie das Kennwort für den Zugriff auf einen FTP-Server.	FTP-Server
<b>Backup-Optionen</b>		
/incremental	Setzt den Backup-Typ auf inkrementell. Wenn nicht angegeben oder kein Basis-Voll-Backup existiert, wird ein Voll-Backup erstellt.	Alle
/differential	Setzt den Backup-Typ auf inkrementell. Wenn nicht angegeben oder kein Basis-Voll-Backup existiert, wird ein Voll-Backup erstellt.	Alle
/compression:[0...9]	Spezifiziert Grad der Datenkomprimierung. Reicht von 0 bis 9 und ist im Standard auf 3 eingestellt.	Alle
/split:[size in MB]	Splittet das Backup in Teile der angegebenen Größe	Andere als ASZ
<b>Allgemeine Optionen</b>		
/oss_numbers	Legt fest, dass die Nummern der Partitionen in der Option /partition für MBR-Partitionstabelle angepasst werden, statt einfache aussteigende Nummern zu verwenden. Primärpartitionen haben dann Nummern der Form 1-1, 1-2, 1-3, und 1-4. Die logischen Partitionen beginnen mit 1-5. Wenn die Festplatte z.B. eine primäre und zwei logische Partitionen hat, erscheinen die Nummern entweder als: /partition:1-1,1-2,1-3 oder /oss_numbers /partition:1-1,1-5,1-6	Alle
/reboot	Reboot auslösen, wenn die Operation komplett ist	Alle
/log:[file name]	Erstellt eine Protokolldatei der aktuellen Operation mit dem angegebenen Dateinamen	Alle
/log_net_user:[remote user]	Falls die Protokolldatei auf einem	Alle



Option	Beschreibung	Ort des Archivs
	Netzlaufwerk erstellt werden soll, der Benutzername für den Zugriff.	
/log_net_password:[password]	Falls die Protokolldatei auf einem Netzlaufwerk erstellt werden soll, das Kennwort für den Zugriff.	Alle

**Tabelle 3: Standardoptionen****Spezifische Optionen**

Spezifische Optionen gelten nur für spezielle Befehle. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Befehle und die zugehörigen Optionen.

Option	Beschreibung
<b>create</b>	
/harddisk:[disk number]	<p>Sie können die Nummern der Festplatten beim Erstellen einer Image-Datei spezifizieren. Die Liste der verfügbaren Festplatten ermitteln Sie mit /list. Da ein Image Daten von mehr als nur einer Festplatte enthalten kann, trennen Sie die Festplattennummern bei Bedarf mit einem Komma.</p> <p style="text-align: center;">/harddisk:1,3</p> <p>Durch Angabe von</p> <p style="text-align: center;">/harddisk:DYN</p> <p>erstellen Sie das Backup aller dynamischen Volumes, die im System enthalten sind.</p>
/partition:[partition number]	<p>Spezifiziert die Partitionsnummer zur Aufnahme in eine Abbildarchivdatei. Die Liste der verfügbaren Partitionen ermitteln Sie mit /list. Partitionsnummern spezifizieren Sie in der Syntax &lt;disk_number&gt;-&lt;partition_number&gt;, z.B.:</p> <p style="text-align: center;">/partition:1-1,1-2,3-1</p> <p>Dynamische Volumes werden mit dem Präfix DYN spezifiziert, z.B.:</p> <p style="text-align: center;">/partition:DYN1,DYN2</p>
/file_partition:[partition letter]	<p>Spezifiziert die Partition, wo die Abbildarchivdatei gespeichert wird (durch Buchstaben oder Nummer). Diese Option wird benutzt mit dem Parameter /filename:[file_name]. In diesem Fall muss der Dateiname ohne Laufwerksbuchstaben oder Root-Verzeichnis spezifiziert werden, z.B.:</p> <p style="text-align: center;">/file_partition:D /filename:"\1.tib"</p> <p>Dynamische Volumes werden mit dem Präfix DYN spezifiziert, z.B.:</p> <p style="text-align: center;">/partition:DYN1 /filename:"\1.tib"</p>
/raw	<p>Benutzen Sie diese Option, um ein Image von einer Festplatte oder einer Partition zu erzeugen, deren Dateisystem nicht unterstützt wird oder das nicht erkannt werden konnte. Dieser Parameter kopiert den Inhalt der Festplatte oder Partition Sektor für Sektor. Ohne diese Option werden nur die Sektoren eingeschlossen, die nützliche System- oder Benutzerdaten enthalten.</p>

Option	Beschreibung
/progress:[on   off]	Zeigt oder verbirgt einen Fortschrittsbalken, der den Fortgang der Image-Erstellung in Prozent zeigt. Wird die Option nicht angegeben, erscheint die Anzeige.
<b>filebackup</b>	
/include:[names]	Dateien und Ordner, die in das Backup eingeschlossen werden (durch je ein Komma getrennt), z.B.: <code>/include:E:\Workarea\MyProject</code>
/exclude_names:[names]	Dateien und Ordner, die aus dem Backup ausgeschlossen werden (durch je ein Komma getrennt), z.B.: <code>/exclude_names:E:\Workarea\MyProject\111.doc,E:\Workarea\MyProject\Old</code>
/exclude_masks:[masks]	Fügt Masken hinzu, mit denen Dateien aus dem Backup ausgeschlossen werden. Nutzen Sie die üblichen Windows-Regeln, z.B. <b>*.exe</b> für den Ausschluss aller Dateien mit der Endung .exe, <b>My???*.exe</b> für den Ausschluss aller .exe-Dateien, deren Namen aus fünf Zeichen bestehen und mit "my" beginnen. <code>/exclude_masks:*.txt,111.*</code>
/exclude_system	Ausschluss aller Systemdateien aus dem Backup
/exclude_hidden	Ausschluss aller versteckten Dateien aus dem Backup
<b>deploy</b>	
/file_partition:[partition letter]	Spezifiziert die Partition, wo die Abbildarchivdatei gespeichert wird (durch Buchstaben oder Nummer). Diese Option wird benutzt mit dem Parameter /filename:file_name. In diesem Fall muss der Dateiname ohne Laufwerksbuchstaben oder Root-Verzeichnis spezifiziert werden, z.B.: <code>/file_partition:D /filename:"\1.tib"</code> Dynamische Volumes werden mit dem Präfix DYN spezifiziert, z.B.: <code>/partition:DYN1 /filename:"\1.tib"</code>
/harddisk:[disk number]	Spezifiziert die Nummer einer Basisfestplatte aus der Imagedatei für die Wiederherstellung.
/partition:[partition number]	Spezifiziert die Nummer einer Partition aus der Imagedatei für die Wiederherstellung. Dynamische Volumes werden mit dem Präfix DYN spezifiziert, z.B.: <code>/partition:DYN1 /filename:"\1.tib"</code>
/target_harddisk:[disk number]	Spezifiziert die Nummer der Festplatte, auf die das Image wiederhergestellt wird. Durch Angabe von <code>/target_harddisk:DYN</code> wählen Sie nicht zugeordneten Speicher auf allen dynamischen Festplatten, die im System existieren.

Option	Beschreibung
<code>/target_partition:[partition number]</code>	<p>Spezifiziert die Nummer der Zielpartition für die Restaurierung einer Partition über eine bereits existierende. Wenn die Option nicht spezifiziert ist, nimmt das Programm an, dass die Partitionsnummer die gleiche ist wie die Partitionsnummer, die mit der Option <code>/partition</code> spezifiziert wurde.</p> <p>Dynamische Volumes werden mit dem Präfix <code>DYN</code> spezifiziert, z.B.:  <code>/target_partition:DYN1</code></p>
<code>/start:[start sector]</code>	Spezifiziert den Startsektor für die Wiederherstellung einer Partition in den unzugeordneten Speicher einer Festplatte.
<code>/size:[partition size in sectors]</code>	Spezifiziert die Größe der wiederhergestellten Partition (in Sektoren).
<code>/fat16_32</code>	Aktiviert die Dateisystem-Konvertierung von FAT16 nach FAT32, wenn die Partitionsgröße nach der Wiederherstellung wahrscheinlich 2GB überschreiten wird. Ohne diese Option wird die wiederhergestellte Partition das Dateisystem aus dem Image erhalten.
<code>/type:[active   primary   logical]</code>	<p>Setzt die wiederhergestellte Partition aktiv, primär oder logisch, wenn das möglich ist (es können z.B. nicht mehr als vier primäre Partitionen auf der Festplatte sein). Das Setzen einer Partition als aktiv wird diese immer auch als primär einstellen, während die Einstellung einer Partition als primär inaktiv bleiben könnte.</p> <p>Wenn der Typ nicht angegeben wird, versucht das Programm, den Partitionstyp zu erhalten. Wenn die Zielpartition aktiv ist, wird die wiederhergestellte Partition aktiv gesetzt. Wenn die Zielpartition eine primäre Partition ist und es sind andere primäre Partitionen auf der Festplatte vorhanden, dann wird eine von denen aktiv gesetzt, während die wiederhergestellte Partition auf primär gesetzt wird. Wenn dagegen keine weitere primäre Partition auf der Festplatte vorhanden ist, wird die wiederhergestellte Partition aktiv gesetzt.</p> <p>Wenn Sie eine Partition in nicht zugeordneten Speicher wiederherstellen, extrahiert das Programm den Partitionstyp aus dem Image. Für die primäre Partition wird der Typ wie folgt eingestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wenn die Zielfestplatte die erste entsprechend der BIOS-Reihenfolge ist und keine weiteren primären Partitionen hat, dann wird die wiederhergestellte Partition aktiv gesetzt.</li> <li>- Wenn die Zielfestplatte die erste entsprechend der BIOS-Reihenfolge ist und es gibt weitere primäre Partitionen darauf, dann wird die wiederhergestellte Partition als logisch eingestellt.</li> <li>- Wenn die Zielfestplatte nicht die erste entsprechend der BIOS-Reihenfolge ist, wird die wiederhergestellte Partition als logisch eingestellt.</li> </ul>

Option	Beschreibung
/preserve_mbr	Wenn eine Partition über eine bereits vorhandene wiederhergestellt wird, dann wird die Zielpartition von der Festplatte gelöscht mit samt dem Eintrag im MBR der Zielfestplatte. Mit der Option /preserve_mbr wird der Eintrag der wiederhergestellten Partition im MBR der Zielfestplatte die oberste leere Position einnehmen. Dadurch bleibt der MBR der Zielfestplatte erhalten. Wenn nicht angegeben, wird der Eintrag der wiederhergestellten Partition die gleiche Position einnehmen wie im MBR der Quellfestplatte, der im Image gespeichert ist. Wenn diese Position nicht leer ist, wird der dort existierende Eintrag an eine andere Position verschoben.
Die nachfolgenden Optionen sind verfügbar, wenn Sie das Zusatzmodul Acronis Universal Restore für Acronis True Image Echo Server für Windows verwenden.	
/ur_path:[path] /ur_username:[user] /ur_password:[pwd]	Spezifiziert die Benutzung von Acronis Universal Restore und den Pfad zur Treiberablage.
/ur_driver:[inf-filename]	Spezifiziert die Benutzung von Acronis Universal Restore und den zu installierenden Treiber für das Massenspeichergerät.
<b>filerestore</b>	
/target_folder:[target folder]	Spezifiziert einen Ordner, in den die Dateien und Ordner wiederhergestellt werden (Zielverzeichnis). Wenn nicht angegeben, wird der originale Pfad aus dem Archiv wiederhergestellt.
/overwrite:[older   never   always]	<p>Diese Option erlaubt den Erhalt von Änderungen, die an den Daten seit dem Zeitpunkt des wiederherzustellenden Backups erfolgt sind. Wählen Sie, was zu tun ist, wenn das Programm im Zielverzeichnis eine Datei mit dem gleichen Namen wie die wiederherzustellende Datei findet:</p> <p><b>older</b> – damit setzen Sie die Priorität auf die aktuellste Änderung der Datei, die entweder auf der Festplatte erfolgt oder im Archiv enthalten ist.</p> <p><b>never</b> – damit setzen Sie die Priorität auf die Dateien, die bereits auf der Festplatte enthalten sind.</p> <p><b>always</b> – damit setzen Sie die Priorität auf die Dateien, die im Archiv enthalten sind.</p> <p>Wenn Sie diese Option nicht angeben, werden die Dateien auf der Festplatte immer durch die Dateien ersetzt, die im Archiv enthalten sind.</p>
/restore_security:[on   off]	Spezifiziert, ob die Sicherheitsattribute der wiederhergestellten Dateien erhalten bleiben (Standard) oder ob die Dateien die Sicherheitseinstellungen des Ordners übernehmen, in den Sie wiederhergestellt werden.
/original_date:[on   off]	Spezifiziert, ob der originale Zeitstempel aus dem Archiv wiederhergestellt wird oder ob den wiederhergestellten Dateien der aktuelle Zeitstempel zugeordnet wird. Wenn die Option nicht spezifiziert wird, dann wird das aktuelle Datum zugeordnet.
<b>consolidate</b>	
/target_filename:[file]	Spezifiziert den Pfad und den Namen der zu erstellenden Archiv-

Option	Beschreibung
name]	Kopie. Wenn zwei oder mehr Backups in der Kopie erhalten bleiben, werden fortlaufende Nummern zum Dateinamen hinzugefügt.
/include_pits:[pits numbers]	Spezifiziert die Backups, die in die Kopie des Archivs aufgenommen werden. Um die Nummern zu erhalten, benutzen Sie /pit_info. Trennen Sie mehrere Werte durch je ein Semikolon, z.B.:  /include_pits:2;4;5
<b>convert</b>	
/target_filename:[file name]	Spezifiziert den Pfad und den Namen der Datei der virtuellen Festplatte, die erstellt werden soll. Die Dateierweiterung entspricht dabei dem Typ der virtuellen Maschine, der die zu erstellende virtuelle Festplatte hinzugefügt werden soll: VMware Virtual Machine - .vmdk Microsoft Virtual Machine - .vhd Parallels Virtual Machine - .hdd. Durch Angabe von  /harddisk:DYN konvertieren Sie alle dynamischen Volumes, die im System enthalten sind.
/harddisk:[disk number]	Spezifiziert die Festplatte für die Konvertierung anhand der Nummer. Für jede Festplatte wird eine separate virtuelle Festplatte erstellt.
/vm_type:[vmware esx micro soft parallels]	Typ der virtuellen Maschine, zu der die virtuelle Festplatte hinzugefügt wird.
/ur	Wird benutzt beim Konvertieren des Images einer Festplatte, die ein Windows-Betriebssystem enthält und wenn die entstehende virtuelle Festplatte bootfähig sein soll. Mit dieser Option fügt das Programm die Treiber hinzu, die für den gewählten Typ (/vm_type) der virtuellen Maschine notwendig sind. Wenn das Image von einer virtuellen Maschine gleichen Typs stammt, dann ist diese Option normalerweise nicht nötig.  Die Treiber für die virtuelle Maschine liegen in einem Treiberspeicher, der im Registry-Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Acronis\ UniversalRestore\ DriversPackPath definiert ist. Falls Sie diesen Speicherort verschoben haben, müssen Sie den Schlüsselwert ändern oder die Option /ur_path:[path] verwenden.
/ur_path:[path]	Wie /ur mit einem benutzerdefinierten Pfad zum Treiberspeicher der virtuellen Maschine.
<b>list</b>	
/filename:[file_name]	Listet die verfügbaren Festplatten und Partitionen, die in einem Image enthalten sind.  Wenn der Inhalt eines Images angezeigt wird, stimmen die Partitionsnummern möglicherweise nicht mit der Liste der Laufwerke und Partitionen überein, wenn das Image nicht alle Festplattenpartitionen enthält. Wenn das Image z.B. die Partitionen

Option	Beschreibung
	<p>2-3 und 2-5 enthält, werden diese als 2-1 und 2-2 angezeigt.</p> <p>Wenn der Befehl <code>deploy /partition</code> eine Partition im Image anhand der physikalischen Nummer nicht finden kann, dann benutzen Sie die Optionen</p> <p><code>/partition:&lt;number in the image&gt; /target_partition:&lt;physical number of the target partition&gt;</code>. Um im o.g. Beispiel die Partition 2-5 an ihren originalen Platz wiederherzustellen, nutzen Sie:</p> <p><code>/partition:2-2 /target_partition:2-5.</code></p>
<b>explore</b>	
<code>/partition:[partition number]</code>	<p>Spezifiziert eine Liste der Partitionen, die als virtuelle Laufwerke gemountet werden sollen. Ohne diese Option werden alle Partitionen gemountet, die im Image gespeichert sind.</p> <p>Um die Partitionsnummer für diese Option zu erhalten, listen Sie den Inhalt des Images mit <code>/list /filename</code> und benutzen die Nummer aus der Spalte Idx.</p>
<code>/letter</code>	Weist dem gemounteten Image einen Buchstaben zu. Diese Option kann nur zusammen mit <code>/partition</code> benutzt werden.
<b>unplug</b>	
<code>/letter:X</code>	Spezifiziert das virtuelle Laufwerk, das getrennt werden soll, anhand des zugewiesenen Laufwerksbuchstabens.
<code>/letter:all</code>	Trennt alle angeschlossenen virtuellen Laufwerke.
<b>asz_create</b>	
<code>/harddisk:X</code>	Spezifiziert anhand der Nummer die Festplatte, auf der die Acronis Secure Zone erstellt wird.
<code>/partition:[partition number]</code>	Spezifiziert die Partitionen, denen freier Speicher für die Erstellung der Acronis Secure Zone entnommen wird.
<code>/size:[ASZ size in sectors   unallocated]</code>	<p>Bestimmt die Größe der Acronis Secure Zone (in Sektoren).</p> <p>Wenn die Größe nicht angegeben wird, wird sie als Mittelwert zwischen dem maximal möglichen (nicht zugeordneter Platz plus freier Platz auf allen Partitionen, die mit <code>/partition</code> angegeben sind) und dem Minimalwert (etwa 35MB) eingestellt.</p> <p>In jedem Fall wird das Programm zuerst den nicht zugeordneten Speicherplatz nutzen. Wenn nicht genügend unzugeordneter Platz zur Verfügung steht, werden die angegebenen Partitionen verkleinert. Veränderungen an gesperrten Partitionen erfordern einen Neustart.</p> <p>Mit <code>unallocated</code> wird für die Zone der gesamte nicht zugeordnete Platz auf der Festplatte genutzt. Falls notwendig, werden Partitionen verschoben, aber in der Größe nicht verändert. Das Verschieben von gesperrten Partitionen erfordert einen Neustart. Die Option <code>/partition</code> wird ignoriert.</p>

Option	Beschreibung
/asz_activate	Aktiviert den Acronis Startup Recovery Manager. Die Option wird wirkungslos bleiben, wenn die Systempartition während der Erstellung der Acronis Secure Zone verändert wurde. In diesem Fall führen Sie den Befehl /asz_activate noch einmal separat aus.
<b>asz_activate</b>	
/password:[password]	Setzt ein Kennwort für die Acronis Secure Zone.
<b>asz_delete</b>	
/partition:[partition number]	Spezifiziert die Partitionen, denen der beim Löschen der Acronis Secure Zone frei werdende Speicher zugeordnet wird. Falls Sie mehr als eine Partition angeben, wird dieser Speicher proportional zu jeder Partitionsgröße verteilt.
<b>clone</b>	
/harddisk:[disk number]	Spezifiziert die Nummer einer Festplatte, deren Inhalt auf die neue Festplatte übertragen wird.
/target_harddisk:[disk number]	Spezifiziert die Nummer der Festplatte, auf die der Inhalt der Quellfestplatte übertragen wird.

**Tabelle 4: Spezifische Optionen**

## Beispiele

Zur Verwendung der Befehle und Parameter finden Sie nachfolgend einige Beispiele.

### 1. Abbild von Festplatten oder Partitionen erstellen

```
trueimagecmd /create /filename:"C:\Test\1.tib" /partition:2-1,1-3
```

Erstellt eine Abbildarchivdatei mit dem Namen **1.tib** mit dem Abbild der Partitionen **2-1** und **1-3**. Die Archivdatei wird im Verzeichnis **C:\Test\** gespeichert.

```
trueimagecmd /create /asz /partition:2-1,1-3
```

Erstellt das Image der Partitionen **2-1** und **1-3** in der Acronis Secure Zone.

```
trueimagecmd /create /filename:"\Test\1.tib" /partition:2-1,1-3 /file_partition:3-1
```

Erstellt ein Image mit dem Namen **1.tib** der Partitionen **2-1** und **1-3**. Das Abbild wird im Verzeichnis **\Test** auf Partition 3-1 abgelegt.

```
trueimagecmd /create /filename:"C:\Test\1.tib" /password:qwerty /harddisk:2 /reboot /raw /incremental /compression:5 /split:640 /progress:off
```

Damit wird ein inkrementelles Image zu einem bereits vorhandenen Abbildarchiv von Festplatte 2 mit dem Namen **1.tib** erstellt. Die Abbildarchivdatei wird auf **c:\Test\** gespeichert, mit dem Kennwort **qwerty** versehen, in Teile von **640 MB** aufgeteilt und enthält alle Cluster-Daten. Der Komprimierungsgrad ist 5. Die Maschine wird neu starten, wenn die Operation komplett ist.

---

```
trueimagecmd /create /partition:2-1 /filename:\\server1\folder\arc.tib
/net_user:user1 /net_password:pw1 /log:\\server2\dir\log1.log
/log_net_user:user2 /log_net_password:pw2
```

Erstellt ein Image von Partition **2-1** mit dem Namen **arc.tib** im Netzlaufwerk **\\server1\folder**. Die Operation wird in der Datei **log1.log** auf dem Netzlaufwerk **share \\server2\dir\** gespeichert. Anmeldeinformationen für beide Freigaben werden übergeben.

---

```
trueimagecmd /create /partition:2-1
/ftp_filename:ftp://server/folder/archive.tib /ftp_user:usr1 /ftp_password:pswd1
```

Erstellt ein Image von Partition **2-1** als **archive.tib** auf einem FTP-Server.

## 2. Wiederherstellen von Festplatten und Partitionen

```
trueimagecmd /deploy /filename:"C:\Test\1.tib" /partition:2-1
```

Stellt Partition **2-1** aus **image 1.tib** wieder her.

---

```
trueimagecmd /deploy /filename:"C:\Test\1.tib" /password:qwerty /harddisk:2
```

Stellt die Festplatte **2** aus der Abbildarchivdatei **1.tib** wieder her, die mit dem Kennwort **qwerty** geschützt ist.

---

```
trueimagecmd /deploy /filename:"C:\Test\1.tib" /partition:2-1
/target_partition:1-1
```

Stellt die Partition **2-1** aus der Abbildarchivdatei **1.tib** auf Partition **1-1** wieder her.

---

```
trueimagecmd /deploy /filename:"C:\Test\1.tib" /partition:2-1
/target_harddisk:3 /start:63 /size:64000 /type:logical
```

Stellt die Partition **2-1** aus der Abbildarchivdatei **1.tib** auf Festplatte **3** wieder her. Eine neue logische Partition wird auf Festplatte **3** erstellt, die bei Sektor **0** beginnt und bei Sektor **64.000** endet.

---

```
trueimagecmd /deploy /filename:z:\Server30Cdrive.tib /partition:1-1
/target_partition:2-1 /type:active /password:123qwe
```

Stellt die Partition **1-1** aus der Abbildarchivdatei **machine30cdrive.tib**, geschützt mit dem Kennwort **123qwe**, auf Partition **2-1** wieder her. Die wiederhergestellte Partition wird aktiv gesetzt.

---

```
trueimagecmd /deploy_mbr /harddisk:1 /asz:2 /index:3 /password:pswd
```

Stellt den MBR aus dem Image von Festplatte **1** auf derselben Festplatte wieder her. Dieses Image ist im dritten Backup von Archiv **2** in der Acronis Secure Zone enthalten, die mit dem Kennwort 'pswd' geschützt ist.

---

```
trueimagecmd /deploy_mbr /harddisk:1 /target_harddisk:2
/ftp_filename:ftp://server/folder/arc.tib /ftp_user:fuser /ftp_password:fpswd
```

Stellt den MBR aus dem Image von Festplatte **1** auf Festplatte **2** wieder her. Das Image ist in der Datei **arc.tib** enthalten, die auf einem FTP-Server gespeichert ist.

## 3. Datei-Backup

```
trueimagecmd /filebackup /filename:E:\Backups\Myproject.tib
/include:D:\Workarea\MyProject /exclude_names: D:\Workarea\MyProject\Old
/exclude_hidden
```

Backup der Dateien aus dem Verzeichnis **MyProject** in **D:\Workarea**, außer den Dateien im Unterordner **Old** und den versteckten Dateien, in



die Archivdatei **Myproject.tib**, die im Verzeichnis **E:\Backups folder** abgelegt wird.

#### 4. Wiederherstellung von Dateien


```
trueimagecmd /filerestore /filename:E:\Backups\Myproject.tib /original_date
```

Wiederherstellung aller Dateien aus **E:\Backups\Myproject.tib** an die ursprüngliche Stelle und bei Erhalt des originalen Zeitstempels. Weil die Option **/overwrite** nicht angegeben ist, werden die Veränderungen durch die Originaldateien überschrieben.

#### 5. Backups konsolidieren

```
trueimagecmd /pit_info /filename:\\smbsrv\Archives\Kons.tib
```

Zeigt die nummerierte Liste der Backups, die im Archiv **Kons.tib** auf dem Netzlaufwerk **\\smbsrv\Archives\** enthalten sind.



```
C:\Program Files\Acronis\TrueImageEchoServer>trueimagecmd /pit_info /filename:\\smbsrv\elenal\kons.tib
Pit number: 1
  type: image; kind: base; date: 6/27/2007 11:39:10 AM
Pit number: 2
  type: image; kind: incremental; date: 6/27/2007 11:43:13 AM
Pit number: 3
  type: image; kind: incremental; date: 6/27/2007 11:44:04 AM
Pit number: 4
  type: image; kind: incremental; date: 6/27/2007 11:48:22 AM
Pit number: 5
  type: image; kind: incremental; date: 6/27/2007 11:50:32 AM
Operation has succeeded.
```

**Abb. 32: /pit\_info**

```
trueimagecmd /consolidate /filename:\\smbsrv\Archives\Kons.tib
/target_filename:D:\Kons_new.tib /include pits:2,4,5
```

Erstellt auf Festplatte **D:** ein Archiv, bestehend aus den drei Dateien **Kons\_new.tib**, (Teil 2 des Archivs **\\smbsrv\Archives\Kons.tib**, vorher **\\smbsrv\Archives\Kons2.tib**) **Kons\_new2.tib** (Teil 4, vorher **\\smbsrv\Archives\Kons4.tib**) und **Kons\_new3.tib** (Teil 5, vorher **\\smbsrv\Archives\Kons5.tib**).

#### 6. Image in virtuelle Festplatte konvertieren

```
trueimagecmd /convert /filename:C:\MyBackup.tib
/target_filename:C:\MyHDD.vmdk /vm_type:vmware /harddisk:1,3
```

Konvertiert die Images von Festplatte 1 und 3, enthalten in der Archivdatei **C:\MyBackup.tib**, in die virtuellen Festplatten **C:\MyHDD.vmdk** und **C:\MyHDD2.vmdk** für die Benutzung mit virtuellen Maschinen vom Typ VMware.

#### 7. List

```
trueimagecmd /list
```

Zeigt die Liste aller verfügbaren Partitionen.

```
trueimagecmd /list /asz
```

Zeigt den Inhalt des in der Acronis Secure Zone zuletzt erstellten Images.

#### 8. Acronis Secure Zone: Verwalten von Backups anhand der Archivnummern

```
trueimagecmd /asz_content
```

Zeigt die Größe, den freien Platz und den Inhalt der Acronis Secure Zone.

```

C:\Program Files\Acronis\TrueImageEchoServer>trueimagecmd /asz_content
ASZ size: 34439215104 byte
ASZ free space: 34409676800 byte
ARCHIVE number: 1
    index: 1; type: file, base; creation time: 4/2/2007 3:52 PM
ARCHIVE number: 2
    index: 1; type: file, base; creation time: 4/2/2007 4:04 PM
    index: 2; type: file, incremental; creation time: 4/4/2007 6:31 PM
    index: 3; type: file, incremental; creation time: 4/4/2007 6:32 PM

```

**Abb. 33: /asz\_content**

Im abgebildeten Beispiel (s. Abb. 33) enthält die Acronis Secure Zone zwei Archive. Das ältere Archiv #1 enthält ein Voll-Backup (File-Level-Backup), erstellt am 4/2/2007 um 3:52 Uhr (PM). Das zweite Archiv enthält ein Basis-Voll-Backup (File-Level-Backup) mit zwei Inkrementen. Sie können die Daten wie folgt wiederherstellen:

```
trueimagecmd /filerestore /asz:2 /index:2 /target_folder:e:
```

Dieser Befehl stellt die Dateien und Ordner aus dem Backup wieder her, das am 4/4/2007 um 6:31 Uhr (PM) erstellt wurde. Die Wiederherstellung erfolgt mit den originalen Pfaden an die Root von Partition E.

```
trueimage /list /filename:asz://2 /index:3 /password:aszpw
```

oder

```
trueimagecmd /list /asz:2 /index:3 /password:aszpw
```

Zeigt den Inhalt des dritten Backups in Archiv 2, das sich in der mit dem Kennwort 'aszpw' gesicherten Acronis Secure Zone befindet.

## 9. Acronis Secure Zone: Verwalten von Backups anhand der Dateinamen

```
trueimagecmd /asz_files /password:aszpw
```

Zeigt die Größe der Acronis Secure Zone, den freien Platz und den Inhalt anhand der erzeugten Dateinamen.

```

C:\Program Files\Acronis\TrueImageEchoServer>trueimagecmd /asz_files /password:aaa
aaa
ASZ size: 5387526144 byte
ASZ free space: 4363016048 byte
FILE name: AAA2.TIB; size: 56414317 byte
    type: image, base; creation time: 2/16/2007 3:43:34 PM
    type: image, incremental; creation time: 4/25/2007 11:44:47 AM
FILE name: FAAA.TIB; size: 3125550 byte
    type: file, base; creation time: 8/22/2006 12:28:40 PM
FILE name: FAAB2.TIB; size: 5147 byte
    type: file, base; creation time: 8/14/2007 2:17:45 PM
    type: file, incremental; creation time: 8/14/2007 2:19:43 PM

```

**Abb. 34: /asz\_files**

Im abgebildeten Beispiel (s. Abb. 34) enthält die Acronis Secure Zone drei Archive.

- Das Archiv AAA2 (die 2 steht für die Nummer des Backups im Archiv) besteht aus:
  - dem Basis-Voll-Backup (Image), erstellt am 2/16/2007 um 3:43 Uhr
  - und einem inkrementellen Backup, erstellt am 4/25/2007 um 11:44 Uhr.
- Das Archiv FAAA (F steht für ein File-Level-Archiv) enthält ein Basis-Backup (File-Level).
- Das Archiv FAAB2 (B steht für das zweite File-Level-Archiv in der Zone) besteht aus:

- dem Basis-Voll-Backup (File-Level), erstellt am 8/14/2007 um 2:17 Uhr (PM)
- und einem inkrementellen Backup, erstellt am 8/14/2007 um 2:19 Uhr (PM).

```
trueimagecmd /filerestore /filename:asz//FAAA /target_folder:e:
/password:aszpw
```

Stellt Dateien und Ordner mit dem originalen Pfad aus dem einzelnen Basis-Backup FAAA an die Root von Partition E wieder her.

```
C:\Program Files\Acronis\TrueImageEchoServer>trueimagecmd /filerestore /filename:
:asz//FAAA /target_folder:e: /password:aaa
[ **** ] 100%
Operation has succeeded.
```

### Abb. 35: /filerestore

## 10. Acronis Secure Zone: Backups löschen

```
trueimagecmd /asz_delete_files /password:aszpw /filename:FAAB.tib
```

Löscht im abgebildeten Beispiel (s. Abb. 34) das neueste Backup im Archiv FAAB. Es wird das inkrementelle Backup gelöscht, das am 8/14/2007 um 2:19 Uhr erstellt wurde.

Die nächste Ausführung dieses Befehls löscht dann das zugehörige Basis-Backup FAAB. Wenn Sie das Verfahren mit den Dateinamen FAAA und AAA fortsetzen, können Sie fast den ganzen Inhalt der Acronis Secure Zone löschen. Die Ausnahme bildet das letzte verbleibende Basis-Backup, das nicht gelöscht werden kann.

## Klonen von Festplatten

```
trueimagecmd /clone /harddisk:2 /target_harddisk:3
```

Damit übertragen Sie die Inhalte von Festplatte 2 auf Festplatte 3.

## 12. Explore image

```
trueimagecmd /explore /filename:\\myserver\backup\mybackup.tib
/net_user:john /net_password:qwerty
```

Damit werden alle in der Abbildarchivdatei **mybackup.tib** auf dem angegebenen Netzlaufwerk vorhandenen Images als virtuelle Laufwerke angeschlossen.

## Kommandozeilen-Modus unter DOS

Für die Benutzung in MS-DOS-kompatiblen Umgebungen enthält Acronis True Image Echo Server für Windows das Tool **TrueImageCmdDos.exe**. Sie finden dieses Tool in dem Ordner, in dem Acronis True Image Echo Server für Windows installiert wurde.

## 14.2 Scripting

Als weitere Ergänzung der beschriebenen Funktionen, die Sie im Benutzerhauptfenster ausführen, bietet Acronis True Image Echo Server für Windows ein Programm zum Scripting. Dieses ist im Installationsverzeichnis von Acronis True Image Echo Server für Windows zu finden und trägt den Namen **TrueImageTerminal.exe**. Dieses Programm unterstützt

die Funktionen zur Image-Erstellung und wird auch zur Steuerung von Backup-Prozessen genutzt.

#### Syntax und Parameter von TrueImageTerminal:

```
TrueImageTerminal.exe [/help|execute] [/options]
```

Als Kommandos sind möglich:

---

```
/help
```

Zeigt eine Hilfeinformation zu TrueImageTerminal.exe.

---

```
/execute:[script_file_name]
```

Führt ein Skript aus. Wenn mehrere Skripte vorhanden sind, werden sie nacheinander ausgeführt (**MyBackup.tis** ist die Skriptdatei).

```
TrueImageTerminal.exe /execute:C:\MyBackup.tis
```

Als Schalter **options** sind möglich:

---

```
/progress
```

Die Fortschrittsanzeige der Backupoperation erfolgt entweder durch die Benutzeroberfläche von Acronis True Image Echo Server für Windows oder durch das Skript.

---

```
/nowait
```

Optionalen Parameter für die Skriptausführung. Ermöglicht den Abbruch von TrueImageTerminal, bevor das Backup abgeschlossen ist:

```
TrueImageTerminal /execute:C:\MyBackup.tis /nowait
```

Als Skriptdatei können Sie von Acronis True Image Server erzeugte Skripte angeben oder solche, die speziell für die Verwendung mit der Konsole geschrieben wurden. Bei den eigenen Skripten können Sie keine Passwörter zum Schutz der erstellten Abbilddateien spezifizieren und keine Abbilder einer kompletten Festplatte erstellen.



Mit der Tastenkombination **STRG + C** schalten Sie die Ausgaben von **TrueImageTerminal** aus und führen das Programm als Hintergrundoperation aus. Mit Hilfe von **STRG + B** brechen Sie die im Hintergrund ausgeführte Imageerstellung ab.

### Die Struktur der Skriptdateien

Die Skriptdateien haben eine XML-Struktur. Betrachten Sie dazu zwei einfache Beispiele.

Das erste Beispiel zeigt die Benutzung eines Skripts für das Backup zweier Partitionen (logischer Laufwerke), C und F. mybackup2.tib ist präzisiert als inkrementelle Imagedatei. Außerdem wird die Kompression auf **Hoch** gesetzt. Für die spätere Verwendung von CD-R/RW-Medien in einem nachfolgenden Brennvorgang wird die Datei in Teile von 650MB gesplittet. Ein Kennwortschutz wird hinzugefügt.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<backup>
```

```
<source letter="C" />
```

```
<source letter="F" />
<target file="e:\mybackup2.tib" />
<options compression="high" incremental="true" description="this is my backup" split="650 Mb" password="" />
</backup>
```

Das eigentliche Skript steht zwischen den Tags <backup> und </backup>. Tags und Parameter müssen grundsätzlich in Kleinbuchstaben geschrieben sein.

Das zweite Beispiel ist ein Skript für die Image-Erstellung auf ein Bandlaufwerk:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<backup>
<source letter="C" />
<source letter="F" />
<target cdrw="\taperecorder\\.\tape0|||" />
<target cdrw="\taperecorder\\.\tape1|||" />
<options compression="high" incremental="true" description="this is my backup" />
</backup>
```

In diesem Beispiel ist `tapeN` die Nummer des Bandes.

## Beschreibung der Tags

Der Tag `SOURCE` gibt an, von welcher Partition das Image erstellt wird. Der Laufwerksbuchstabe wird dabei ohne nachfolgende Doppelpunkte angegeben. Falls Sie Abbilder verschiedener Partitionen in einem Arbeitsgang erstellen möchten, müssen Sie für jede Partition einen separaten `SOURCE`-Tag einfügen:

```
<source letter="C" />
<source letter="D" />
<source letter="F" />
<source disk ="1"/>
<source disk ="2"/>
```

Der Tag `TARGET` spezifiziert den Namen der Abbilddatei und den Speicherort:

```
<target file="E:\Mybackup2.tib" username="username" password="password"/>
```

`username` und `password` sind optional. Sie werden für den Zugriff auf eine Netzwerkressource benutzt. Als Speicherort für Imagedateien können Sie CD-R/RW oder Bandlaufwerke angeben.

Der Tag `options` kann mit einer Reihe weiterer Parameter genutzt werden:

- `incremental` gibt an, ob Sie ein inkrementelles Image erstellen möchten.

- Bei Verwendung von `false` (oder `0`) wird ein vollständiges Abbild erstellt. Falls eine Abbilddatei mit dem angegebenen Dateinamen besteht, wird diese überschrieben.
- Wenn bei Angabe von `true` (oder `1`) eine Abbilddatei mit dem angegebenen Namen gefunden wird, dann wird ein inkrementelles Abbild erstellt. Existiert eine solche Datei nicht, wird ein vollständiges Abbild erzeugt.
- Standardeinstellung für den Parameter `incremental` ist `true`.
- `description` fügt dem Abbild eine Beschreibung hinzu. Diese ist ein einfacher String, die Länge ist durch die Standardstringlänge des verwendeten Betriebssystems begrenzt – üblicherweise sind das 256 Zeichen.
- `split` ermöglicht die Aufteilung eines großen Images in mehrere Teile der angegebenen Größe. Der Wert wird in Bytes angegeben. Falls das Argument nicht gesetzt wird, erfolgt die Aufteilung z.B. beim Schreiben auf CD-R automatisch.
- `password` fügt ein Kennwort zum Schutz der Image-Datei hinzu.

# Stichwortverzeichnis

## A

Abbild **11**  
 Abschalten 95  
 auf Bandlaufwerken 20  
 Durchsuchen **95**  
 Wiederherstellen 57  
 Abbilderstellung 38  
 Acronis Media Builder 86  
 Acronis Secure Zone **13, 40**  
 Abbildarchiv 40  
 bereinigen 13  
 Datenarchiv 40  
 Entfernen 85  
 Größe ändern 81  
 Kennwort 81  
 Kennwort ändern 83  
 Verwalten 80  
 Acronis Snap Restore 15, 83  
 Arbeitsweise 15  
 Einschränkungen 15  
 Vorbereitungen 16  
 Acronis Startup Recovery  
 Manager **13, 14**  
 Aktivieren 84  
 Beim Rechnerstart 84  
 Deaktivieren 85  
 Acronis True Image  
 Installieren 23  
 Starten 27  
 Acronis Universal Restore 17  
 Einschränkungen 18  
 Erwerb 19  
 Installation 24  
 AES Verschlüsselung 42  
 Aktion  
 Abbild abschalten 33  
 Backup 28  
 Festplatte hinzufügen 28  
 Festplatte klonen 28  
 Wiederherstellung 28  
 Archiv  
 AES Verschlüsselung 42  
 Archiv prüfen 50  
 Archivattribut zurücksetzen 50  
 Archiv-Explorer 24  
 Assistent **21**  
 Abbild abschalten 95

Acronis Secure Zone  
 verwalten 81, 83  
 Backup erstellen 34  
 Benutzerdefiniertes Klonen  
 111  
 Festplatte hinzufügen 112  
 Festplatte klonen 109  
 Wiederherstellen 57  
 Aufgaben kontrollieren 100  
 Aufgaben managen 77  
 Aufteilung des Archivs 46  
 Ausschluss von Quelldateien  
 35, 42

## B

Backup **11**  
 Ausschluss von Quelldateien  
 35  
 Benutzerberechtigungen 47  
 Dateien und Ordner 35  
 Datenbankunterstützung 43  
 Datendurchsatz im Netzwerk  
 45  
 differentiell 12  
 Festplatte 38  
 inkrementell 12  
 Komprimierungsrate 44  
 Partition 38  
 Performance 45  
 Schreibgeschwindigkeit der  
 Festplatte 45  
 Standardoptionen 41  
 Verschlüsselte Dateien 47  
**virtuelle Maschine** 104  
 vollständig 12  
 Backup-Archiv **11**  
 AES Verschlüsselung 42  
 Verschlüsselung 42  
 Backup-Archiv durchsuchen  
 92  
 Backup-Befehle 42  
 Nach Backup 43  
 Vor Backup 42  
 Backup-Optionen 41  
 Backup-Performance 45  
 Backup-Priorität 45  
 Bandlaufwerk einsetzen 20  
 Bart PE 24  
 Bart PE Plug-In 89  
 Basisdatenträger 67

Basissicherung 12  
 Befehle im Windowsexplorer  
 95  
 Beispiele TrueImageCmd.exe  
 126  
 Benachrichtigungen 99  
 E-Mail 100  
 WinPopUp 99  
 Benachrichtigungssymbol  
 Taskleiste 30  
 Benutzerberechtigungen  
 sichern 47  
 Benutzerdefinierte Installation  
 23  
 Benutzerdefiniertes Klonen  
 111  
 Benutzeroberfläche 27  
 Beschleunigtes Backup 46  
 Bootfähige Backup-Medien 47  
 Builder für bootfähige  
 Notfallmedien 86  
 Build-Nummer 31

## D

Datei einer virtuellen Festplatte  
 105  
 Datei überschreiben 56  
 Datei-Backup 34  
 Dateibereich ausschließen 36  
 Dateien  
 Wiederherstellen 54  
 Dateien und Ordner  
 Wiederherstellen 54  
 Dateien und Ordner sichern 35  
 Dateien und Verzeichnisse  
 sichern **11**  
 Dateisysteme 22  
 Datenbankunterstützung 43  
 Datendurchsatz im Netzwerk  
 45  
 Datenintegrität prüfen 91  
 Datensicherung **71**  
 Defragmentierung 12  
 Deinstallieren 25  
 differentieller Backup 12  
 Differentielles Backup  
 Beschleunigt 45  
 Dual Destination Backup 13  
 Dual-Destination Backup 49  
 Durchsuchen eines  
 Abbildarchivs 94

**E**

Einsatz des Acronis Startup Recovery Managers 83  
Ereignisanzeige 30, **100**  
Ereignisverfolgung 101  
Erstellen von dynamischen Volumes 67  
Erstes Medium 50  
Exklusiver Modus 26  
Extrahieren 25  
Extras  
Optionen 41

**F**

F11 84  
F11-Manager *Siehe* Acronis Startup Recovery Manager  
FAQ 10  
Fehlerbehandlung 48  
Fehlerhafte Sektoren ignorieren 48  
Festplatte hinzufügen 112  
Festplatte klonen **109**  
Festplatten-Backup 34  
Festplatteneigenschaften 39  
FTP-Server  
Einschränkungen 23  
FTP-Server als Speicherort 37

**G**

Gerätemanager  
Archiv-Explorer 24  
Grundsicherung 12

**H**

Hardware-unabhängige Systemwiederherstellung 17  
Hilfe  
Info 31

**I**

Image erstellen **11**  
inkrementelles Backup 12  
Inkrementelles Backup  
Beschleunigt 45  
Installation 23  
Acronis Universal Restore 24  
Installationsassistent 23  
ISO-Image 89

**K**

Kennwort ändern 82

Kennwort für Secure Zone 81, 83  
Kennworteinschränkungen 40  
Kennwortfrage 81  
Kennwortschutz deaktivieren 82  
Klonen 109  
Klonen einer Festplatte 109  
Klonmodus 111  
Kommandozeilenmodus 114  
Kommentar 54  
Komplette Installation 24  
Komprimierungsrate 44  
Konsole 114  
Konsolidierung (Archivdatei) 96  
Konvertieren  
Disk in virtuelle Festplatten 108  
Konvertierung von Datenträgern 67

**L**

Laufwerksbuchstaben zuordnen 94  
Logisches Laufwerk abschalten 95

**M**

Master Boot Record 11  
MBR 11  
Medienkomponenten 47  
Microsoft Installer 25  
Microsoft System Preparation Tool 17  
Migration  
P2V 106  
physikalisch nach virtuell 106  
**virtuell nach physikalisch** 107  
Migrationstools 109  
Modus zur Abbilderstellung 40  
MSI-Paket extrahieren 25  
Multi Volume Snapshot 44

**N**

Netzwerk 88  
Netzwerkeinstellungen 89  
Neue Partition erstellen 113  
Neues 7  
Neues Abbildarchiv erstellen 38  
Notfallmedium erstellen 24, 86

Nutzungsbedingungen 9

**O**

Operation beschleunigen 31  
optimale Komprimierungsrate 44  
Optionen  
Ereignisverfolgung 101  
Ordner  
Wiederherstellen 54

**P**

P2V 106  
Partition oder Festplatte wiederherstellen **59**  
Partitionseigenschaften 39  
Partitionstypen 113  
Plug-In für Bart PE 24  
Priorität der Operation 31  
Prozesspriorität 45, 65  
Prüfen eines Abbildarchivs 91

**R**

Regelmäßige Abbilderstellung 71  
Restore  
Virtuelle Maschine 105  
Richtlinien  
Fehlerbehandlung 48

**S**

Schreibgeschwindigkeit der Festplatte 45  
Schutz des Archivs 41  
Scripting 130  
Tag SOURCE 132  
Tag TARGET 132  
Seitenleiste 30  
Setup-Typ 23  
Sicherheitseinstellungen 47  
Skript 21  
Snap Restore 15, 59  
SNMP-Benachrichtigung 102  
Standardoptionen für Backup 41  
Standardoptionen für Wiederherstellung 63  
Start vom Notfallmedium 85, 88  
Statusleiste 30  
**Stiller Modus** 48  
Support 9  
sysprep 17  
Systemanforderungen 21  
Systemfestplatte klonen 110



---

Systemwiederherstellung 102**T**

Tag SOURCE 132

Tag TARGET 132

## Taskleiste

Benachrichtigungssymbol  
30

Task-Planer 71

Taste F11 84

Technische Unterstützung 9

tib 11

Track Null 11

## Treiber für

Massenspeichergeräte  
spezifizieren 65**TrueImageCmd.exe** 114

Beispiele 126

Syntax 114

TrueImageTerminal 130

Typische Installation 23

**U**

Universal Restore 17, 89

Unterstützte Betriebssysteme  
22

Unterstützte Dateisysteme 22

Unterstützte Speichermedien  
22**V**Verschlüsselte Dateien im  
Backup 47

Versionsnummer 31

## Verzeichnisse

Wiederherstellen 54

**Virtuelle Maschine**

Backup 104

Restore 105

Virtuelle Maschinen 104

Voll-Backup 12

Vollständiges Backup 12

Vorbereiten einer neuen  
Festplatte 109

VSS 43

**W**Wechsel von Prozess-  
Prioritäten 31

Werkzeugleiste 27

## Wiederherstellen

Dateien und Ordner 54

Wiederherstellung 54, 57, 63

Acronis Secure Zone 54

Ausschluss von Dateien 63

Datei überschreiben 56

Dateien überschreiben 64

Dateisystem prüfen 67

Standardoptionen 63

Wiederherstellungsbefehle 64

Wiederherstellungspriorität 65

Win PE 89

Windows Preinstallation

Environment 89

## Windows

Systemwiederherstellung  
102Windows-Ereignisprotokoll  
102

## Windows-Taskleiste

Benachrichtigungssymbol  
30

# ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG

Bitte lesen Sie die folgenden Bestimmungen sorgfältig durch.

Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag („EULA“) ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen (entweder als natürliche oder juristische Person) und der Acronis Inc. (im Folgenden Acronis genannt). Er gilt sowohl für das in der Lizenzurkunde bezeichnete Produkt, als auch für alle sonstigen Acronis-Produkte (das „SOFTWAREPRODUKT“) sowie alle Upgrades und Updates zum SOFTWAREPRODUKT. Er ist jeder vertriebenen Kopie des lizenzierten SOFTWAREPRODUKTS beizufügen.

Acronis True Image Echo Server für Windows (Das SOFTWAREPRODUKT) unterliegt dem Copyright © 2000-2007 der Acronis, Inc., in Deutschland vertreten durch die Acronis Germany GmbH, Balanstrasse 59, 81541 München. Alle Rechte sind vorbehalten. Durch die Nutzung des SOFTWAREPRODUKTS nehmen Sie diesen Lizenzvertrag an und erklären, dass Sie ihn gelesen und verstanden haben und mit allen seinen Bedingungen einverstanden sind. Acronis verzichtet ausdrücklich auf den Zugang der Annahmeerklärung (§ 151 BGB).

## 1. Lizenz

Acronis gewährt Ihnen als Käufer das nicht ausschließliche Recht, das erworbene SOFTWAREPRODUKT an so vielen Computer-Arbeitsplätzen bzw. Servern zu benutzen, wie in der Lizenzurkunde ausgewiesen. Eine Lizenz darf jeweils nur auf EINEM Computer eingesetzt werden. Das Recht ist nicht übertragbar, vermietbar oder verleihbar. Es ist nicht gestattet, das SOFTWAREPRODUKT anderen Nutzern, welche keine individuellen Lizenzen des SOFTWAREPRODUKTS besitzen, zur Nutzung im kommerziellen Computerservice, in Netzwerken, im Timesharing zur Verfügung zu stellen.

Das Kopieren und Archivieren des SOFTWAREPRODUKTS zum Zwecke der eigenen Datensicherung ist gestattet. Das Eigentum und die Urheberrechte oder sonstige Schutzrechte an dem SOFTWAREPRODUKT sowie an Dokumentationen, Handbüchern, Bedienungsanleitungen und sonstigen Materialien verbleiben nach wie vor bei Acronis.

## 2. Beschränkungen und Änderungsverbot

Das Programm oder Teile davon dürfen nicht kostenpflichtig oder kostenfrei weitergegeben, lizenziert, vermietet, verändert, übersetzt, angepasst oder veröffentlicht werden. Das SOFTWAREPRODUKT darf weder im Gesamten noch in Teilen disassembliert, dekompiert oder auf andere Weise in allgemein lesbare Form zurückgewandelt werden (Reverse Engineering).

### **3. Laufzeit des Vertrages**

Die Lizenz gilt bis zu ihrer Beendigung. Der Lizenzvertrag kann dadurch beendet werden, dass das SOFTWAREPRODUKT sowie alle Kopien vernichtet werden. Die Lizenz erlischt unverzüglich, wenn gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrages verstoßen wird, ohne dass es einer Kündigung durch Acronis, respektive seiner Vertriebspartner, bedarf. Acronis bleibt zur Kündigung des Vertrages in diesem Fall gleichwohl berechtigt. Der ursprüngliche Käufer trägt gegenüber Acronis die Verantwortung für beliebige Schäden, die infolge einer Verletzung oder Nichtbeachtung des Lizenzvertrages entstehen.

### **4. Gewährleistungs-Ausschluss und Haftung**

Acronis haftet bei Verbrauchern für die Dauer von 24 Monaten, bei Unternehmen für die Dauer von 6 Monaten, jeweils ab Übergabe des SOFTWAREPRODUKTS, dafür, dass die CD-ROM/DVD, auf der das SOFTWAREPRODUKT gespeichert ist, frei von Mängeln ist, die die in der Dokumentation ausgewiesene Nutzung erheblich mindern. Acronis gewährleistet nicht, dass das SOFTWAREPRODUKT fehlerfrei betrieben werden kann oder dass beliebige Defekte beseitigt werden, das SOFTWAREPRODUKT oder dessen Funktionen Ihren Anforderungen sowie dem von Ihnen gewünschten Einsatzzweck entsprechen.

Acronis übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhaltes. Unternehmer müssen offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von einer Woche ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen. Andernfalls ist die Geltendmachung eines Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Für andere, als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden haftet Acronis lediglich, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder auf schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch Acronis oder eines ihrer Erfüllungsgehilfen beruhen. Eine darüber hinausgehende Haftung für Schadensersatz ist ausgeschlossen. Soweit nicht grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten vorliegt, übernehmen Acronis oder ihre Vertriebspartner keine Haftung für:

- beliebige Verluste, die durch den Gebrauch des SOFTWAREPRODUKTS entstehen (einschließlich des Verlusts von Geschäftsgewinnen oder entgangenen Gewinnen in unbegrenzter Höhe),
- Schäden an oder Verlust der gespeicherten Daten,
- Geschäftsunterbrechung,
- beliebige andere materielle oder immaterielle Verluste, die wegen der Benutzung oder der Verhinderung der Benutzung entstehen - selbst dann nicht, wenn Acronis oder ihre Vertriebspartner über die Möglichkeit derartiger Verluste in Kenntnis gesetzt wurden. Etwaige Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Anspruchsgrundlage in

der Höhe auf die entrichtete Lizenzgebühr beschränkt. Jegliche Ansprüche erlöschen in jedem Fall 24 Monate nach Lieferung.

## **5. Schlussbestimmungen**

Es gilt deutsches Recht. Sollten einige Bestimmungen dieses Lizenzvertrages rechtlich unhaltbar oder unwirksam sein, bleiben alle anderen Bestimmungen rechtswirksam. Unwirksame Bestimmungen sind durch Regelungen zu ersetzen, die dem ursprünglichen Sinn am nächsten kommen.